

Val 26760

~~R 20~~
~~576~~

В. Буняковскій.

Лето.

ИЗЪ ОПЫТА ТЕКУЩЕЙ ВОЙНЫ:

- I. Служба войскъ въ полъ и бой.
- II. Новѣйшія техническія средства борьбы.
- III. Обученіе и воспитаніе войскъ.



**ENSV
Riiklik Avelik
Raamatukogu**

Съ 6-ью схемами.



Изданіе № 113 В. А. Березовскій

КОМИССІОНЕРЪ ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.
Петроградъ, Колокольная, 14.
1916.


Откопировал Jus 08.10.2008



K




4163




Печатать разрешается военной цензурой 14 Апрѣля 1916 года.

Тип. Н. П. Зандманъ Пр-ли (бывш. Безобразова), В. О. Бзд. пр., 61.



207-05680



I. Служба войскъ въ полѣ.

Развѣдка.

Пѣшей развѣдкой преслѣдуется цѣль сбора свѣдѣній о противникѣ и мѣстности. Свѣдѣнія о противникѣ добываются путемъ наблюденія за нимъ, захватомъ плѣнныхъ и корреспонденціи. Изученіе мѣстности преслѣдуется цѣль ознакомленія со всѣми ея свойствами, а равно, — всѣми работами, произведенными противникомъ, по усовершенствованію ея въ инженерномъ отношеніи.

Пѣшая развѣдка ведется: а) наблюденіемъ съ естественныхъ и искусственныхъ наблюдательныхъ пунктовъ, обладающихъ хорошимъ кругозоромъ; б) прохожденіемъ изслѣдуемой мѣстности, съ попутнымъ осмотромъ предметовъ, лежащихъ въ сторонѣ отъ движенія развѣдывательной партіи съ наблюдательныхъ пунктовъ или высылкой къ нимъ развѣдчиковъ; в) боевыми дѣйствіями мелкихъ частей съ цѣлью достаточнаго сближенія съ предметами развѣдки, для вызова противника на дѣйствія, обнаруживающія его расположе- ніе и для захвата плѣнныхъ.

О результатахъ развѣдки дѣлаются письменные или словесные доклады, съ представленіемъ матеріала ввидѣ схемъ, исправленныхъ картъ, захваченныхъ у противника различныхъ документовъ и предметовъ.

Результаты развѣдки систематизируются, записываются и постепенно дополняются вновь собранными свѣдѣніями, причемъ, въ случаѣ возникновенія сомнѣнія въ правдивости донесенія, производится повторная развѣдка новыми органами развѣдыванія, коимъ либо указывается сущность сомнѣній, либо, данныя предыдущей развѣдки не сообщаются вовсе, дабы не было предвзятости къ ихъ работѣ.

При веденіи пѣшей развѣдки самое дѣятельное участіе

должны принимать все начальствующие лица офицерскаго званія.

Особенно полезно пропустить через развѣдку возможно скорѣе вновь прибывшихъ къ части всѣхъ младшихъ офицеровъ и ротныхъ командировъ въ періодъ перерыва въ операціяхъ, въ особенности, если эти развѣдки сопряжены съ возможностью боевыхъ столкновений.

Дѣйствительно, такіа развѣдки требуютъ проявленія инициативы и находчивости, приучаютъ къ управленію въ обстановкѣ опасности, даютъ возможность г.г. офицерамъ изучить своихъ подчиненныхъ и сближаютъ ихъ съ ними, причемъ, въ случаѣ успѣха, при достойномъ поведеніи г.г. офицеровъ, — благопріятствуютъ подъему авторитета ихъ въ глазахъ нижнихъ чиновъ. Такимъ образомъ, подобныя развѣдки являются лучшей школой для подготовки къ дѣйствіямъ въ бою, почему къ участию въ нихъ слѣдуетъ привлекать и возможно большее количество нижнихъ чиновъ, въ особенности изъ числа вновь прибывшихъ на укомплектованіе. Этимъ самымъ, въ «лѣтніе» періоды войны, легче всего поддерживать на должномъ уровнѣ духъ войскъ и неподволь приучить нижнихъ чиновъ къ успѣшной борьбѣ съ чувствомъ страха (инстинктъ самосохраненія) и къ проявленію взаимной поддержки и выручки.

Въ виду всего вышеназложеннаго, каждый вновь прибывающій къ части офицеръ долженъ искать случая побывать на такой развѣдкѣ, внося собственное я въ поискъ предмета развѣдки и въ дѣло подготовки данныхъ, могущихъ способствовать успѣху ея производства.

Большую частью подобныя развѣдки сводятся къ производству нечаянныхъ нападений на охраняющія и развѣдывательныя части противника, выдвигаясь съ этой цѣлью къ этимъ послѣднимъ, или, наоборотъ, устраивая засады на заранее выемотрѣнныхъ или выслѣженныхъ путяхъ движенія вышеуказанныхъ частей противника. При сближеніи съ противникомъ почти вплотную, подобная развѣдка ведется либо съ цѣлью сближенія на дистанцію требуемой видимости, либо для устройства прохода черезъ искусственныя препятствія съ цѣлью захвата не выходящихъ за нихъ наблюдателей противника, либо, наконецъ, съ цѣлью угрозой атаки, заставить противника обнаружить огнемъ и передвиженіями свое расположеніе.

При этихъ развѣдкахъ скрытность передвиженій, изощренность и рѣшительность дѣйствій лучше всего обеспечивать успѣхъ, причемъ во всѣхъ случаяхъ желательно не оставлять въ рукахъ противника истинныхъ и, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ принимать мѣры, чтобы развѣдчики не имѣли-бы при себѣ цѣнныхъ для противника документовъ.

Стоя во главѣ развѣдывательной партіи, слѣдуетъ заранѣе, насколько возможно хорошо изучить районъ предстоящихъ дѣйствій, пользуясь картой и непосредственнымъ осмотромъ мѣстности съ наблюдательныхъ пунктовъ, причемъ полезно заранѣе, путемъ сличенія карты съ мѣстностью, исправить ее и намѣтить себѣ рядъ рубежей или пунктовъ на пути движенія, способствующихъ ориентированію въ дальнѣйшемъ на самой мѣстности.

Къ этой дѣятельности обязательно слѣдуетъ привлечь замѣстителя и нѣсколько человекъ развѣдчиковъ.

Задача и планъ выполненія сообщается партіи непосредственно передъ выступленіемъ, дабы не волновать заранѣе людей, кои должны идти на развѣдку съ возможно сбереженными физическими и моральными силами.

При раздѣльной работѣ партіи, слѣдуетъ назначить начальниковъ надъ каждой группой и выработать совместно съ ними планъ дѣйствій, обеспечивающій возможную согласованность работы ихъ, принявъ при этомъ мѣры къ поддержанію связи съ каждой группой.

Направляясь на развѣдку вглубь непріятельскаго расположенія слѣдуетъ принять мѣры къ обезпеченію себѣ благополучнаго возвращенія оставленіемъ постовъ на предполагаемомъ пути отхода, а на случай, вынужденнаго обстоятельствами, раздѣльнаго отступленія необходимо осведомить всѣхъ нижнихъ чиновъ, какими признаками имъ слѣдуетъ руководствоваться для благополучнаго возвращенія къ своей части.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда успѣхъ развѣдки можетъ потребовать болѣе или менѣе длительного пребыванія партіи въ отдѣлѣ отъ своей части слѣдуетъ озаботиться объ обезпеченіи людей запасами продовольствія.

Въ основу развѣдки съ наблюдательныхъ пунктовъ должна быть положена непрерывность наблюденія, причемъ, по возможности, — одними и тѣми же наблюдателями, раздѣлен-

ными на несколько смѣнъ. Вновь вступающій въ роль наблюдателя долженъ быть подробно ознакомленъ своимъ предшественникомъ съ результатами его наблюдений.

Наблюдение надо вести пользуясь биноклемъ, имѣя ввиду, что при недостаточномъ освѣщеніи имъ можно съ успѣхомъ наблюдать и въ нижнее зеркало перископа.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда ночь или состояніе атмосферы, стѣсняющія кругозоръ, вызовутъ перерывъ въ наблюдении, получивъ вновь возможность приступить къ развѣдкѣ слѣдуетъ сличить результаты наблюденнаго до перерыва съ тѣмъ, что усмотрѣно послѣ него.

При развѣдкѣ непріятельской позиціи, все результаты наблюдений необходимо заносить на карту или кроки, иллюстрируемые перспективными чертежами и легендой. Такимъ путемъ, очень часто, удается установить:—продолжаются ли работы по усовершенствованію позиціи и исправленію поврежденій; есть ли измѣненія въ расположеніи пулеметовъ; не замѣтно ли усиленія или ослабленія въ занятіи линіи огня пѣхотой и т. д.

Развѣдка мѣстности должна, по возможности, сопровождаться исправленіемъ карты или составленіемъ кроки, съ письменнымъ изложеніемъ не могущаго быть изображеннымъ чертежемъ, причемъ слѣдуетъ отмѣтить что изслѣдовано непосредственнымъ прохожденіемъ и, что лишь осмотромъ. Конечно, необходимо, кромѣ того, что бы развѣдчики старались запомнить мѣстность, принявъ мѣры къ устройству искусственныхъ ориентировочныхъ пунктовъ (если естественныхъ недостаточно) для безошибочнаго опредѣленія мѣстонахожденія и производства передвиженій въ желаемомъ направленіи.

При веденіи развѣдки, требующей сближенія съ противникомъ на малыя разстоянія, полезно примѣненіе развѣдчиками маскирующей одежды: зимой—бѣлыхъ савановъ до земли; лѣтомъ—одежды, менѣе всего замѣтной на данной мѣстности, при существующемъ освѣщеніи.

Походъ, отдыхъ и охраненіе.

Уставная скорость движенія 4 версты въ часъ практически недостижима при условіи правильнаго отправления

своихъ обязанностей частями походнаго охраненія и при расчетахъ слѣдуетъ принимать скорость движенія въ 3 версты въ часъ, учитывая свойства дороги въ отношеніи качества полотна, степени извилистости ее и количества подъемовъ и спусковъ.

Имѣя въ виду дальность современной тяжелой полевой артиллеріи въ 8—10 верстъ, въ соответствии съ этимъ приходится значительно выдвигать впередъ и въ стороны части походнаго охраненія. Но, такъ какъ, такое выдвиганіе небезопасно, вынуждая ихъ, въ случаѣ столкновенія съ противникомъ, продолжительное время оставаться безъ поддержки изъ глубины, то цѣлесообразнѣе, сохраняя уставныя нормы охраненія, принять мѣры къ предупрежденію возможности неожиданнаго обстрѣла колоннъ огнемъ тяжелой артиллеріи хорошо организованной развѣдкой, имѣющей средства быстро давать знать въ колонны о грозящей имъ опасности. Съ этой цѣлью, кромѣ конныхъ развѣдывательныхъ частей, слѣдуетъ имѣть впереди походныхъ заставъ, верстахъ въ 4—5, пѣшія развѣдывательныя партіи, широко пользующіяся для развѣдки наблюдательными пунктами, съ приданными имъ конными ординарцами, велосипедистами и мотоциклистами для скорости препровожденія донесеній.

Во главѣ этихъ партій желательно поставить офицеровъ, по возможности, владѣющихъ мѣстнымъ языкомъ.

Для регулированія дистанцій между частями походнаго порядка, быстрой передачи приказаній и донесеній, и, постоянной освѣдомленности о существующихъ дистанціяхъ, полезно установить вдоль пути слѣдованія отъ колонны къ колоннѣ цѣпь парныхъ дозоровъ, слѣдующихъ на опредѣленной (слуховой—50—100 шаговъ) дистанціи одинъ отъ другого.

Регулировка движенія колоннъ, слѣдующихъ по разнымъ дорогамъ, внѣ зрительной связи одна отъ другой, достигается при помощи промежуточныхъ дозоровъ, могущихъ видѣть другъ друга, а при мѣстности закрытой, требующей съ этой цѣлью слишкомъ большаго наряда,—указаніемъ времени начала движенія головъ колоннъ съ ряда рубежей.

При совершеніи походныхъ движеній въ враждебной странѣ, съ населеніемъ дѣятельно содѣйствующимъ своимъ войскамъ установленіемъ всякаго рода средствъ связи (сиг-

нализация, телефонъ, безпроводный телеграфъ, голубиная почта), порчей и разрушеніемъ средствъ сообщенія, отравленіемъ источниковъ воды, обстрѣливаніемъ и метаніемъ въ войска ручныхъ гранатъ, какъ это широко примѣнялось, на примѣръ, въ Восточной Пруссіи, необходимо на походѣ и при остановкахъ на отдыхъ принимать слѣдующія мѣры: если движеніе уже обнаружено противникомъ, лучше всего гнать передовыми частями все мѣстное населеніе изъ района движенія къ сторонѣ противника; въ случаѣ, если можно предполагать, что движеніе противникомъ еще не обнаружено, то, во избѣжаніе сообщенія мѣстными жителями войскамъ противника о движеніи болѣе или менѣе значительныхъ силъ, слѣдуетъ, ко времени подхода авангарда, либо удалить всѣхъ жителей изъ попутныхъ селеній въ таковыя, лежащія въ сторонѣ отъ дорогъ, установивъ за ними наблюденіе, либо, оставить на мѣстѣ, но взять подъ надежную охрану, для чего лучше всего собрать ихъ на небольшой части селенія, отдѣливъ нѣсколько человекъ въ качествѣ заложниковъ, и, предупредивъ жителей, что за всякое проявленіе враждебности они понесутъ достойное наказаніе.

Вообще, съ населеніемъ церемониться нечего: захваченные съ поличнымъ могутъ по приказанію офицера разстрѣливаться на мѣстѣ. Подозрительныхъ же слѣдуетъ отправлять въ тылъ съ препроводительной запиской, излагающей причину задержанія ихъ и отправки въ тылъ.

Въ случаѣ обстрѣла войскъ изъ домовъ или метанія ручныхъ гранатъ, дома, изъ коихъ велся обстрѣлъ или бросались бомбы, слѣдуетъ уничтожить огнемъ.

При вступленіи въ селеніе слѣдуетъ произвести тщательный осмотръ его и найденныя средства сигнализациі и связи немедленно обезвреживать. Имѣя ввиду частыя случаи пользованія для сигнализациі такими возвышенными пунктами, какъ колокольни, тригонометрическіе пункты и вѣтренныя мельницы, надо устанавливать за таковыми особо тщательное наблюденіе, воспрещая также пользоваться колокольнымъ звономъ.

Въ источникахъ воды заставлятъ пробовать воду мѣстное населеніе и оставлять при нихъ дневальныхъ.

Во избѣжаніе мародерства и пьянства, обязательно брать подъ охрану банки, казначейства, болѣе богатыя усадьбы и

винныя склады. Въ случаѣ наличія большихъ запасовъ вина и значительнаго количества мѣсть храненія его съ цѣлью сокращенія наряда можно уничтожить вино, но такъ, чтобы нижніе чины не могли воспользоваться остатками его.

Для борьбы съ бронированными автомобилями слѣдуетъ принимать мѣры къ воспрепятствованію проникновенія ихъ вглубь походнаго порядка путемъ подготовки къ быстрому загражденію путей, по которымъ они могутъ подѣзжать и, назначеніемъ въ голову колоннъ авангардовъ и главныхъ силъ дежурныхъ взводовъ артиллеріи, готовыхъ къ быстрому открытію огня и имѣющихъ наблюдателей, какъ съ цѣлью своевременнаго обнаруженія появленія бронированныхъ автомобилей, такъ и для обнаруженія непріятельскихъ летчиковъ, являющихся также цѣлью дѣйствій дежурныхъ взводовъ артиллеріи.

При расположеніи на отдыхъ, въ широкой мѣрѣ пользоваться закрытыми пространствами, но избѣгать скученнаго расположенія въ населенныхъ пунктахъ, особенно лежащихъ въ ближайшемъ тылу позицій и являющихся обыкновенно объектами дѣйствій тяжелой артиллеріи противника и его летательныхъ аппаратовъ; въ такомъ случаѣ, въ зимнее время, предпочтительнѣе располагаться въ специально устроенныхъ землянкахъ.

Обозы и артиллерію въ населенныхъ пунктахъ слѣдуетъ располагать возможно маскированно, пользуясь для этого садами, рощами, сараями, или же, располагая ихъ вдоль заборовъ, изгородей, прижато къ стѣнамъ зданій и т. д. На открытыхъ мѣстахъ слѣдуетъ избѣгать массивовъ обозовъ и артиллеріи на небольшой площади, а располагать небольшими парками, разбросанно, создавая искусственныя маски для укрытія ихъ. Тоже слѣдуетъ замѣтить и относительно расположенія коновязей.

При пользованіи крышей, желательно въ ночное время имѣть огни въ домахъ потушенными, или же, окна плотно завѣшанными.

При длительномъ пребываніи на отдыхѣ, слѣдуетъ уделять большое вниманіе санитарно-гигіеническимъ мѣрамъ.

Относительно сторожевой службы слѣдуетъ замѣтить, что для экономіи расхода войскъ на охраненіе и затраты энергій ихъ необходимо самымъ широкимъ образомъ использовать

средства техники и приспособленія, способствующія своевременному обнаруженію подхода противника. Поэтому, охраняющія части слѣдуетъ снабжать въ достаточномъ количествѣ пулеметами, освѣтительными и сигнальными приборами, техническими средствами связи, проволокой и т. д. Пользованіе лопатой такъ же должно найти себѣ широкое примѣненіе.

Основывая успѣхъ дѣйствій сторожевого охраненія на огнѣ и движеніи, большую пользу дѣлу могутъ принести и бронированные автомобили, могущіе быстро усиливать обороноспособность того или иного участка, принимая полезное участіе и въ активныхъ предпріятіяхъ частей сторожевого охраненія всего надежнѣе обезпечивающихъ отъ проявленія таковой же дѣятельности противникомъ. Съ цѣлью своевременнаго обнаруженія противника слѣдуетъ примѣнять освѣтительные приборы, какъ-то: прожектора и ракетные пистолеты, а въ дополненіе или на замѣну ихъ,—подготовленные къ быстрому воспламененію и яркому горѣнію костры, кучи соломы, отдѣльныя строенія и т. д.

Кромѣ того полезны и звуковыя приспособленія ввидѣ бубенцовъ на проволоку или веревку, пустыхъ банокъ изъ подъ консервовъ, разбрасываемыхъ по землѣ или подвѣзанныхъ къ веревкамъ, самовзрывныхъ фугасовъ или петардъ и пр. Иногда, если есть время, можно съ пользой на выслѣженныхъ путяхъ движенія партій противника заложить капканы или выкопать глубокія ямы-ловушки, легко перекрытыя и подведенныя подъ видъ окружающей мѣстности.

Для надежности и быстроты поддержанія связи, кромѣ телефоновъ и посыльныхъ, желательно примѣнять связь свѣтовыми и звуковыми сигналами по заранѣе установленной азбукѣ. Въ этомъ отношеніи большимъ подспорьемъ сигнализациі прожекторами и свѣтящимися ракетами можетъ послужить примѣненіе сигнальныхъ вѣхъ, зажигаемыхъ въ минуту надобности, для чего слѣдуетъ слѣдить за ихъ постоянной готовностью къ дѣйствию.

Повѣрка бдительности несенія службы охраненія и знанія нижними чинами своихъ обязанностей должна быть постоянной заботой команднаго состава, причемъ, чѣмъ менѣе благоприятны условія для исправнаго отправленія этой

службы (продолжительное затишье въ боевыхъ дѣйствіяхъ, утомленіе войскъ, плохая погода и пр., и пр.), тѣмъ настойчивѣе должны быть мѣры повѣрки.

Служба связи.

Телефонная связь должна во всѣхъ случаяхъ получать самое широкое развитіе, но въ виду легкой повреждаемости этого средства связи, его слѣдуетъ дублировать установленіемъ связи ординарческой (конной, велосипедистами или мотоциклистами), или, по постанамъ пѣшей почты.

Для прокладки телефонныхъ проводовъ желательно избирать направленія возможно болѣе обезпечивающія ихъ отъ перерыва артиллерійскимъ огнемъ и движеніемъ войскъ, причемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, удобныя для повѣрки цѣльности проводовъ какъ въ дневное, такъ и въ ночное время.

Въ случаѣ необходимости прокладки провода въ районахъ, сильно обстрѣливаемыхъ, избирать для этого хотя и болѣе кружныя направленія, но пролегающія въ мертвыхъ пространствахъ, или, проводить ихъ по существующимъ ходамъ сообщенія, въ коихъ ихъ слѣдуетъ прикрѣплять къ стѣнкамъ приколышами.

Въ районахъ движенія войскъ провода слѣдуетъ либо проводить на высотѣ, превышающей высоту всадника съ пикой, либо,—зарывая въ землю. Для скорости повѣрки исправности линіи и исправленія въ случаѣ поврежденій въ ночное время надлежитъ обозначать мѣстонахожденіе провода примѣтными предметами, какъ-то: бѣлыми камнями, подвѣшенными лоскутками свѣтлой матеріи, кучками соломы, хворостинами и пр.

Телефонныя станціи, особенно центральныя, въ сферѣ артиллерійскаго огня слѣдуетъ открывать въ болѣе безопасныхъ мѣстахъ. Имѣя ввиду тенденцію противника обстрѣливать тяжелой артиллеріей отдѣльные дворы и селенія въ тылу расположенія боевыхъ линій цѣлесообразнѣе не занимать таковыя подъ телефонныя станціи, открывая послѣднія въ специально устроенныхъ блиндажахъ, соединенныхъ для безопасности сообщенія съ мѣстопребываніемъ соотвѣтствующихъ начальниковъ, если послѣдніе будутъ находиться въ

удаленіи отъ нихъ, ходами сообщеній. Для успѣшности работы по устройству блиндажей для станцій и ходовъ сообщеній, телефонныя команды желательно снабжать большимъ (возимымъ) шанцевымъ инструментомъ. Имѣя ввиду усиленную дѣятельность телефонистовъ и требуемое отъ нихъ большое и напряженное вниманіе въ работѣ, необходимо обезпечивать каждую станцію не менѣе какъ тремя смѣнами телефонистовъ, почему желательно имѣть въ каждой ротѣ по нѣсколько человекъ, обученныхъ веденію телефонныхъ переговоровъ. Добросовѣстность работы ихъ и повѣрку исправности линий слѣдуетъ производить установленіемъ срочныхъ донесеній и повѣрочными вызовами, а для контроля лицъ, обязанныхъ составлять срочныя донесенія къ моменту подачи ихъ, а не заблаговременно, полезно, при полученіи срочныхъ телефонограммъ, повѣрять ихъ дополнительными вопросами, на кои дежурный телефонистъ отвѣта дать не можетъ, или же, вызовомъ даннаго лица къ телефону для разговора.

Очень важно періодически свѣрять часы на всѣхъ телефонныхъ станціяхъ.

Для связи съ сосѣдними частями не слѣдуетъ ограничиваться однимъ установленіемъ таковой тѣмъ или инымъ средствомъ связи, но имѣть при этихъ частяхъ делегатовъ, которые не являлись-бы простыми передатчиками того, что пожелаетъ сообщить начальникъ данной части, а сами бы изыскивали средства узнавать, что тамъ дѣлается, не останавливаясь передъ полученіемъ свѣдѣній путемъ личныхъ наблюденій и своевременно донося о всемъ заслуживающемъ вниманія. Въ мелкихъ частяхъ такими делегатами могутъ назначаться болѣе развитые нижніе чины; въ сосѣдніе же полки, а иногда даже батальоны, съ этой цѣлью слѣдуетъ командировать офицеровъ, придавая имъ въ помощь по нѣсколько человекъ нижнихъ чиновъ, могущихъ быть съ успѣхомъ использованными въ роли наблюдателей.

Ввиду важности согласованія дѣйствій пѣхоты и артиллеріи, помимо связи устанавливаемой черезъ рядъ передаточныхъ командныхъ инстанцій, поглощающихъ много времени, необходимо пытаться устанавливать и непосредственную связь съ руководителями дѣйствій артиллеріи даннаго участка (командирами дивизіона или батарей), или, съ передовыми наблюдателями, если таковыя имѣются, всемѣрно об-

легчая имъ работу по розыску цѣлей и корректированію огня.

Во избѣжаніе временнаго перерыва связи, а такъ же, имѣя ввиду трудность розыска въ населенныхъ пунктахъ, особенно въ ночное время, дома, избраннаго начальникомъ для своего мѣстопробыванія, слѣдуетъ принять за правило по прибытіи на ночлегъ или отдыхъ, а равно при перемѣнѣ своего мѣстопробыванія въ бою, тотчасъ высылать въ штабъ высшей инстанціи и къ сосѣдямъ ординарцевъ, могущихъ безошибочно и быстро найти мѣстопробываніе пославшаго ихъ Начальника, причемъ ранѣе установленную связь слѣдуетъ поддерживать до тѣхъ поръ, пока не будетъ установлена таковая по новымъ направленіямъ.

Относительно содержанія и формы донесеній (извѣщеній), можно замѣтить слѣдующее: въ донесеніяхъ слѣдуетъ точно указывать время и мѣсто его отправленія, причемъ при затрудненіи въ опредѣленіи мѣста отправленія, ввиду отсутствія здѣсь какого-либо обозначеннаго на картѣ мѣстнаго предмета, слѣдуетъ опредѣлять свое мѣстонахожденіе указаніемъ разстоянія и направленія отъ имѣющагося на картѣ ориентировочнаго пункта. Въ тѣхъ случаяхъ, когда словесное описаніе (для наглядности читающему) требуетъ многословія, практичнѣе къ донесенію прикладывать отчетную карточку, съ обязательнымъ нанесеніемъ на нее пункта, легко могущаго быть найденнымъ на картѣ. Въ донесеніяхъ отнюдь не слѣдуетъ сгущать красокъ, что отражается самымъ неблагоприятнымъ образомъ на успѣхѣ управления, тѣмъ болѣе, что могутъ послѣдовать случаи, когда влѣдствіе привычки даннаго лица преувеличивать опасность, не будетъ придано вѣры донесеніямъ по содержанію, отвѣчающимъ дѣйствительности. Въ извѣщеніяхъ, рисующихъ ходъ дѣйствій, необходимо сообщать и свои дальнѣйшія намѣренія.

Управление.

Помимо личныхъ свойствъ начальника на успѣхъ управления вліяетъ: степень ознакомленности Начальника съ обстановкой; постановка задачъ, выполнимыхъ при наличныхъ средствахъ борьбы; одинаковое пониманіе Начальникомъ и его подчиненными военныхъ явленій; знаніе свойствъ и ха-

рактера послѣднихъ; наконецъ, увѣренность Начальника, что его подчиненными будутъ приняты всѣ мѣры къ выполнению во чтобы то ни стало поставленной ихъ частямъ задачи.

Съ другой стороны, необходимо наличие довѣрія подчиненныхъ къ своимъ начальникамъ, приобретаемое проявленіемъ послѣдними рыцарскаго характера, знанія дѣла, спокойной распорядительности, личной храбрости и доброжелательнаго, заботливаго отношенія къ своимъ подчиненнымъ.

Ввиду того, что такія непрерывно мѣняющіяся условія обстановки, какъ численность, сохранность физическихъ силъ бойцовъ, моральная упругость ихъ, степень обеспеченности боевыми припасами и т. д., тѣмъ труднѣе поддаются учету, чѣмъ крупнѣе рангъ Начальника, дѣло младшихъ Начальниковъ постоянно ориентировать въ этомъ отношеніи старшихъ Начальниковъ, однако, отнюдь не допуская изображенія положенія въ болѣе неблагоприятномъ видѣ, чѣмъ это есть на самомъ дѣлѣ.

Однако, старшій Начальникъ, требуя и добиваясь выполнения задачъ, поставленныхъ подчиненнымъ ему частямъ, долженъ считаться съ возможностью такого измѣненія обстановки за время, протекшее между отдачей распоряженій и приведеніемъ его въ исполненіе, при коемъ съ наличными средствами борьбы успешное выполненіе задачи окажется сомнительнымъ и, въ такомъ случаѣ, его обязанностью является, не внося измѣненій въ основную идею дѣйствій, дать подчиненнымъ средства къ успешному выполненію ихъ частной задачи.

Имѣя ввиду моральную сторону дѣла, каждый начальникъ обязанъ заботиться о поддержаніи духа войскъ, принимая мѣры къ подъему его соответствующимъ обращеніемъ къ войскамъ, а въ критическія минуты, — и личнымъ примѣромъ мужества и воодушевленія.

Отдавая словесныя распоряженія, отнюдь не слѣдуетъ проявлять волненія и суетливости, причемъ во всякаго рода приказаніяхъ, необходимо считаться съ характеромъ и степенью военной подготовки своихъ подчиненныхъ, указывая въ нѣкоторыхъ случаяхъ не только что надо дѣлать, но и, даже, какъ сдѣлать.

Это особенно важно при условіи, что зачастую на войнѣ

даже батальонами приходится командовать только что выпущеннымъ въ офицеры, ни разу не участвовавшимъ въ бою.

Отдавая приказанія нижнимъ чинамъ желательно убѣждаться въ томъ, что распоряженія ими поняты и они получили достаточное представленіе о цѣли дѣйствій и значеніи достиженія ожидаемыхъ результатовъ.

Наступательныя дѣйствія.

Подходя къ полю сраженія слѣдуетъ усилить офицерскую лѣвшую развѣдку, принявъ мѣры къ болѣе надежному обезпеченію фланговъ и охраненію колоннъ на всю ихъ глубину, въ особенности, въ цѣляхъ воспрепятствованія проникновенія въ глубь расположенія бронированныхъ автомобилей и поѣздовъ, если таковые имѣются у противника.

Расчлененіе колоннъ на болѣе мелкія, съ цѣлью дальнѣйшаго развертыванія въ боевой порядокъ, слѣдуетъ производить на мѣстности, могущей быть обстрѣлянной огнемъ тяжелой артиллеріи противника внѣ дальности огня этой послѣдней, причемъ необходимо немедленно, независимо отъ высланной уже впередъ развѣдки, отъ каждой части, по полученіи ею полосы наступленія, выслать собственную развѣдку, гарантирующую успѣхъ ея дѣйствій независимо отъ результатовъ развѣдки, высланной старшимъ начальникомъ.

Развѣдка эта преслѣдуетъ цѣль тщательнаго изученія подступовъ, нахожденія рубежей, удобныхъ для обороны и въ качествѣ стрѣлковыхъ позицій, сбора свѣдѣній о группировкѣ и силахъ передовыхъ частей противника, а по отходѣ ихъ, — о свойствахъ позиціи противника и характерѣ укрѣпленія ея на участкѣ полосы наступленія.

• Передовыя части при сближеніи съ противникомъ должны дѣйствовать осмотрительно, съ выдержкой, не зарываясь, дабы не дать противнику легкихъ лавровъ, а въ случаѣ его болѣе готовности къ бою и переходу въ наступленіе, что бы лишить его возможности застать главныя силы, невполнѣ изготовившимися къ бою.

Съ этой дѣлью передовыя части должны продвигаться отъ рубежа къ рубежу, принимая мѣры къ прочному утврѣжденію на нихъ приведеніемъ ихъ въ оборонительное состояніе. Преслѣдуя задачу — выигрыша пространства, необходимаго для развертыванія главныхъ силъ и занятія позицій

артиллеріей, онѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, должны стремиться къ овладѣнію необходимыми для успѣха дѣйствій артиллеріи наблюдательными пунктами и, своимъ продвиженіемъ впередъ, прокладывать путь развѣдкѣ; вызовомъ же противника на огонь и движеніе, заставлятъ его открывать свои силы и ихъ расположеніе.

По развертываніи боевого порядка, прохожденіе зоны артиллерійскаго и ружейнаго огня производить руководствуясь слѣдующимъ: при наступленіи подъ огнемъ тяжелой артиллеріи необходимо принимать разсредоточенныя построения—лучше всего двигаться рядомъ цѣпей, на дистанціи одна отъ другой не менѣе 30—40 шаговъ.

При обстрѣливаніи рѣдкимъ, но мѣткимъ огнемъ тяжелой артиллеріи слѣдуетъ, заслышавъ звукъ приближающейся очереди снарядовъ, мгновенно залечь, а по разрывѣ,—быстро вскочивъ, продолжать движеніе впередъ. Если противникомъ сильно обстрѣливается цѣлая площадь на пути наступленія, то при невозможности обойти ее или выждать прекращенія обстрѣла, надо пройти ее быстро, рядомъ стремительныхъ перебѣжекъ, въ рѣдкихъ строяхъ или даже одиночнымъ порядкомъ, принявъ вновь послѣ прохожденія ее требуемое обстановкой построеніе.

Кромѣ того, надо учитывать методъ дѣйствій тяжелой артиллеріи противника, заключающійся либо въ переносѣ огня все дальше и дальше въ тылъ (сметаніе съ поля сраженія), либо, въ послѣдовательномъ перенесеніи огня съ одной площади на другую, безъ новаго переноса огня на уже обстрѣляемую площадь; въ первомъ случаѣ, скорѣйшее продвиженіе впередъ сокращаетъ время пребыванія подъ огнемъ; во второмъ случаѣ слѣдуетъ наступать, пользуясь площадями уже обстрѣленными противникомъ. Надо постоянно наблюдать за веденіемъ огня тяжелой артиллеріей и тогда можно дѣйствительнымъ образомъ вліять на сокращеніе потерь отъ нее, въ общемъ, обыкновенно, незначительныхъ. Особенно важно дать убѣдиться еще необстрѣляемымъ людямъ въ сравнительной безвредности огня тяжелой артиллеріи, производящей, однако, благодаря особенному характерному звуку разрыва, сильное моральное впечатлѣніе.

Къ сказанному слѣдуетъ еще добавить, что при останов-

кахъ во время наступленія подъ огнемъ тяжелой артиллеріи хорошо пользоваться образовавшимися воронками (двойныя попаданія въ одно и то же мѣсто крайне рѣдки), и, наоборотъ, не слѣдуетъ забиваться въ населенные пункты и дома въ нихъ, не защищающіе отъ тяжелыхъ снарядовъ; такъ же пребываніе въ лѣсу, не спасаетъ отъ потерь, между тѣмъ моральное впечатлѣніе разрывовъ тяжелыхъ снарядовъ въ лѣсу весьма велико.

При движеніи подъ шрапнельнымъ огнемъ залеганіе нецѣлесообразно, такъ какъ человекъ въ лежащемъ положеніи, особенно на дальнихъ дистанціяхъ стрѣльбы, представляетъ большую цѣль, чѣмъ двигающійся съ нѣкоторымъ наклономъ корпуса впередъ; поэтому, средствомъ для уменьшенія потерь въ данномъ случаѣ является скорость движенія и разрѣженность строевъ.

При остановкахъ же въ лѣсахъ и населенныхъ пунктахъ, защиту отъ шрапнельныхъ пуль можно найти плотно прижимаясь къ стволамъ деревьевъ и стѣнамъ домовъ, а равно и внутри болѣе прочныхъ строеній.

Для сокращенія случаевъ тяжелыхъ и смертельныхъ раненій въ голову, слѣдуетъ примѣнять способъ защиты головы лопатой, держащейся въ нѣсколько наклонномъ положеніи, въ $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ аршинъ отъ лба, или, наполненнымъ землей, землянымъ мѣшкомъ. Этотъ способъ примѣнимъ такъ же для защиты головы отъ ружейныхъ пуль, причемъ выгода отъ такого примѣненія лопаты заключается еще и въ томъ, что солдатъ пріучается помнить о лопатѣ и получаетъ возможность на остановкахъ немедленно примѣнить лопату либо въ качествѣ упора для ружья и какъ нѣкоторое закрытіе, либо,—для самоокапыванія. Въ противномъ случаѣ, или будетъ тратиться много времени на то, чтобы достать лопату изъ чехла, или же, она будетъ забиваться на мѣстѣ остановки, или же, наконецъ, такъ непрочно пристраиваться на время новой перебѣжки, что очень часто будетъ теряться.

При неожиданномъ обстрѣлѣ пулеметнымъ огнемъ, слѣдуетъ мгновенно залегать лицомъ къ пулеметамъ, плотно прижимаясь къ землѣ и примѣнивъ лопату для защиты головы. По прекращеніи огня (перемѣна ленты) или переноса его въ сторону, слѣдуетъ произвести перебѣжку въ заранѣе

высмотрѣнное, менѣе поражаемое, мѣсто. Если пулеметъ близокъ и до него можно добѣжать одной перебѣжкой, то лучше всего немедленно атаковать его рѣдкой цѣпью и, захвативъ, обратить въ свою пользу.

При наступленіи отъ одной стрѣлковой позиціи къ другой, перебѣжки слѣдуетъ производить съ возможной стремительностью, съ наклоннымъ впередъ положеніемъ корпуса, заранее намѣтивъ себѣ мѣсто остановки. Вскликать впередъ перебѣжкой и ложиться на новомъ мѣстѣ надо быстро.

Широкое примѣненіе при наступленіи въ сферѣ рѣшительнаго ружейнаго и пулеметнаго огня, особенно на мѣстности относительно открытой, но волнообразной, найдеть себѣ примѣненіе скрытнаго накапливанія бойцовъ, продвигающихся на новую линію бѣгомъ или ползкомъ, одиночнымъ порядкомъ или небольшими группами, въ теченіе опредѣленнаго промежутка времени. Съ этой цѣлью, командиръ роты (взвода, если передвиженіе такого рода ведется по инициативѣ взводнаго командира) или офицеръ по его назначенію съ конвоемъ и связью возможно скрытно продвигается впередъ, къ новому рубежу и, выбравъ полосу для накапливанія, обозначаетъ на ней мѣсто каждому взводу людьми конвоя, посылая обратно людей связи для оповѣщенія взводныхъ командировъ о мѣстѣ накапливанія, указывая имъ время, къ которому послѣднее должно быть закончено.

Само собой разумѣется, что выходъ на стрѣлковую позицію и открытіе съ нея огня должны быть произведены въ предѣлахъ взводныхъ участковъ возможно одновременно. Но, для отвлеченія вниманія противника, въ періодъ производства этой операціи, желательно отъ каждой роты имѣть жидкія цѣпи, ведущія интенсивный огонь съ позицій, находящихся въ сторонѣ или нѣсколько сзади той, съ которой предполагается открыть огонь по переходѣ на новый рубежъ.

Для того, чтобы не было отсталыхъ, до окончанія перехода всѣхъ бойцовъ на прежнемъ рубежѣ должны оставаться по нѣсколько надежныхъ нижнихъ чиновъ и по одному унтеръ-офицеру отъ взвода, а отъ каждой роты—фельдфебель или одинъ изъ офицеровъ.

Атаковать слѣдуетъ на легкѣ, снявъ заранее снаряженіе, сильно стѣсняющее свободу движенія и дѣйствіе штыкомъ.

Въ штыковой схваткѣ надо стараться бить врага на-

смерть, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, раненые, оставшіеся позади, открытіемъ огня съ тыла могутъ причинить штурмующимъ большія потери. Для сбрасыванія противника со штыка и вынужденія его выпустить изъ рукъ винтовку, если онъ схватится за нее, что случается очень часто, слѣдуетъ примѣнять приемъ удара ногой по ногамъ противника или въ нижнюю часть живота.

При борьбѣ за огневой перевѣсъ необходимо занимать цѣпями, по возможности, охватывающее положеніе и вводить въ бой сразу значительное количество стрѣлковъ, помня, однако, что ружейный огонь по непріятелю, занимающему окопы, въ особенности усиленные козырьками или отдѣльными бойницами, отличается дѣйствительностью лишь съ дистанцій, допускающихъ точное прицѣливаніе, почему, въ такомъ случаѣ, огневую подготовку умѣстнѣе основывать на артиллерійскомъ и, отчасти, пулеметномъ огнѣ: артиллерійскій огонь послужитъ «къ откупоркѣ» окоповъ, а пулеметный—для сосредоточенія огня по откупореннымъ участкамъ расположенія непріятельской пѣхоты.

Ведя наступленіе пѣхотой согласованно съ дѣйствіемъ артиллеріи и пулеметовъ, пѣхота, въ случаѣ придачи для ея сопровожденія взводовъ артиллеріи и пулеметовъ, должна оказывать имъ всякое содѣйствіе, принявъ на себя защиту ихъ отъ покушеній противника.

Слѣдуетъ замѣтить, что пулеметнымъ командамъ для самостоятельныхъ дѣйствій въ условіяхъ современнаго боя очень рѣдко открывается удобное поле дѣйствій, почему, для полученія возможности въ полной мѣрѣ использовать ихъ въ бою, въ большинствѣ случаевъ, пулеметы, съ началомъ боя будутъ переданы въ батальонные или ротные участки. Такъ какъ, при стремленіи дать пулеметамъ возможно полезное примѣненіе, убыль въ прислугѣ можетъ быть очень велика, то необходимо имѣть въ каждой ротѣ по нѣсколько человекъ нижнихъ чиновъ хорошо обученныхъ пулеметному дѣлу. Полезное содѣйствіе пулеметнымъ огнемъ продвиженію впередъ пѣхоты можетъ начаться съ дистанцій около 1000 шаговъ, а при встрѣчномъ наступленіи противника,—и съ бѣльшей дистанціи.

Пулеметы могутъ быть съ успѣхомъ примѣнены не только веденіемъ огня въ промежутки между цѣпями или съ линіи

ихъ, но и опережая ихъ съ цѣлью оказать содѣйствіе продвиженію пѣхоты на новый рубежъ. Дѣйствительно, пулеметъ, представляя ничтожную цѣль, но способный по силѣ огня замѣнить почти взводъ пѣхоты, всегда найдетъ случай скрытнѣе, чѣмъ взводъ пѣхоты, продвинуться впередъ, что обезпечить ему большую продолжительность и мѣткость дѣйствій; но, конечно, пѣхота этого участка, въ такомъ случаѣ, должна отвѣчать за цѣлость пулемета и, въ свою очередь, своимъ огнемъ содѣйствовать выдвигенію пулемета впередъ.

Если сила огня противника поведетъ къ медленному развитію наступленія, причемъ противникъ будетъ проявлять активность, слѣдуетъ на каждомъ рубежѣ, занимаемомъ въ качествѣ стрѣлковой позиціи (а не для остановки только съ цѣлью передышки) закрѣпляться, прибѣгая къ самоокапыванію и приведенію мѣстныхъ предметовъ въ оборонительное состояніе. При захватѣ важныхъ рубежей вблизи активно обороняющагося противника въ нѣкоторыхъ случаяхъ, для болѣе прочнаго утвержденія на нихъ можетъ быть придется даже прибѣгнуть къ устройству искусственныхъ препятствій изъ подручнаго матеріала и проволоки.

Совершенствованіе этихъ наступательныхъ позицій лежитъ на обязанности поддержекъ и резервовъ, причемъ, если огонь противника къ этому времени будетъ еще очень дѣйствителенъ, иногда придется приступить къ устройству блиндажей и ходовъ сообщеній, обезпечивающихъ сравнительную безнаказанность переливанія войскъ изъ одной линіи въ другую. Еще болѣе большая сила сопротивляемости противника можетъ побудить перейти къ медленному, но вѣрному способу продвиженія впередъ при помощи сапныхъ работъ.

Вообще же наступленіе, въ случаѣ продолжающагося сильнаго огневаго дѣйствія противника, но, когда по обстановкѣ боя требуется во чтобы то ни стало продвигаться впередъ, слѣдуетъ вести либо пользуясь подвижными закрытіями ввидѣ щитовъ на колесахъ, толстыхъ фашинъ, наполненныхъ внутри камнями, катковъ, тачекъ, наполненныхъ пескомъ, бочекъ съ камнями и т. д., либо, примѣняя пріемъ переползанія, или широко пользуясь для укрытія земляными мѣшками.

Если позиція противника окажется прикрытой искусственными препятствіями, причемъ послѣднія находятся подъ

сильнымъ обстрѣломъ, слѣдуетъ первоначально устроить въ нихъ проходы. При невозможности разсчитывать на то, что это будетъ сдѣлано артиллеріей, пѣхотѣ придется собственными средствами выполнить подобную работу. Проходы въ такихъ искусственныхъ препятствіяхъ какъ проволочная сѣти и оплетенная проволокой засѣки устраиваются примѣняя спеціальныя ножницы для рѣзки проволоки, топоры и пироксилиновые патроны, подвязываемые на длинныхъ шестахъ. Болѣе быстрому устройству проходовъ указанными способами можетъ оказать содѣйствіе ружейный и пулеметный огонь, сосредоточенный на небольшомъ протяженіи ихъ, и дѣйствіе по препятствіямъ ручными гранатами (см. № 6).

Проходы слѣдуетъ устраивать шириной въ 25—30 шаговъ по расчету 3—4 на батальонъ.

Мѣста для устройства проходовъ слѣдуетъ избирать, руководствуясь соображеніемъ, что-бы отъ нихъ можно было достичь объекта штурма фронтальнымъ движеніемъ, считаясь, конечно, и съ тѣмъ, чтобы устраивать проходы въ участкахъ загражденія слабѣе обстрѣливаемыхъ противникомъ и допускающихъ болѣе скрытное приближеніе къ нимъ рабочихъ командъ.

Команды, назначенныя для устройства проходовъ, если можно ожидать контръ-атакъ противника, должны быть вооружены, имѣя при себѣ по возможности и ручныя гранаты для борьбы «на короткѣ».

Устройство проходовъ лучше всего вести ночью или во время такого состоянія атмосферы, когда кругозоръ стѣненъ (туманъ, метель, сильный дождь), соблюдая возможную тишину при работѣ и скрытность приближенія.

Устройство проходовъ въ загражденіяхъ въ видѣ волчьихъ ямъ съ проволочной сѣтью, лучше всего достигается забрасываніемъ ихъ вязками хвороста или соломы, а поверхъ нихъ—земляными мѣшками. Можно также пройти ихъ ходомъ сообщеній, прокапывая стѣнки между сосѣдними ямами.

При невозможности заблаговременнаго устройства проходовъ въ искусственныхъ препятствіяхъ, а также для расчистки проходовъ, образованныхъ разрывами артиллерійскихъ снарядовъ, приходится имѣть во главѣ штурмующихъ колоннъ рабочія команды. Въ первомъ случаѣ, вмѣсто устрой-

ства проходовъ цѣлесообразнѣе преодолевать ихъ устройствомъ черезъ нихъ переходовъ, заваливая ихъ поднесеннымъ матеріаломъ (фашины, тюфяки, земляные мѣшки и пр.) или перекрывая ихъ досками, брусьями, плетнями и т. д.

Производство штурма, если огонь противника не ослабленъ въ такой мѣрѣ, чтобы можно было рассчитывать на достиженіе окоповъ противника немедленнымъ движеніемъ впередъ, «въ открытую», лучше всего отложить до разсвѣта, имѣя ввиду, что за ночь можно сдѣлать скрытно всѣ приготовления къ штурму; на разсвѣтѣ же больше шансовъ захватить противника врасплохъ, такъ какъ въ это время сонъ наиболѣе крѣпокъ, а предстоящее свѣтлое время дня дастъ возможность привести войска въ порядокъ и продолжать развитіе успѣха продвиженіемъ впередъ и преслѣдованіемъ огнемъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется ввиду овладѣніе цѣлымъ рядомъ укрѣпленныхъ линій противника, сохранившихъ огневую силу сопротивляемости, съ послѣдовательнымъ прочнымъ утвержденіемъ на каждой линіи, штурмъ слѣдуетъ приурочивать къ вечеру или состоянію погоды, неблагоприятствующему успѣшному дѣйствію огнемъ, такъ какъ иначе трудно рассчитывать на возможность успѣшнаго производства работъ по закрѣпленію за собой занятаго рубежа.

При производствѣ ночного штурма, слѣдуетъ предварительно хорошо ознакомиться съ мѣстными условіями, принявъ мѣры, чтобы каждая часть не сбилась съ даннаго ей направленія. Съ этой цѣлью, при отсутствіи на мѣстности ориентирующихъ мѣстныхъ предметовъ, по коимъ можно было бы взять правильное направленіе, слѣдуетъ обозначить его цѣпочкой людей или легко различимыми въ ночное время предметами. Въ бой люди должны идти съ морально и физически хорошо сохранившимися силами, почему заблаговременно, въ избѣжаніе напрасныхъ тревоженій, сообщать имъ объ этомъ не слѣдуетъ.

Самый штурмъ надлежитъ производить полуротными или даже взводными колоннами, съ надежно обеспеченными, уступнымъ движеніемъ резервовъ, флангами. Командному составу слѣдуетъ подѣлиться: часть должна слѣдовать во главѣ штурмовыхъ колоннъ; часть, имѣя при себѣ по нѣскольکو надежныхъ бойцовъ, сзади для подталкиванія впе-

реди идущихъ, подбодренія болѣе малодушныхъ и возвращенія въ строй пытающихся уклониться отъ участія въ бою.

Движеніе въ атаку слѣдуетъ производить возможно безшумно, безъ крика «ура».

Въ тѣхъ случаяхъ, когда производство штурма связано съ прохожденіемъ линіи искусственныхъ препятствій противника, на каждый проходъ слѣдуетъ назначать цѣлую часть, по возможности, изъ болѣе сохранившихся, скрытно переливъ ее къ участку, ближайшему къ проходу. При расчетѣ на внезапность, штурмовыя колонны по сигналу или по свѣреннымъ часамъ одновременно бросаются на штурмъ. За каждыи 2—3 штурмовыми колоннами слѣдуетъ направить резервъ.

Части, занимавшія ближайшія стрѣлковыя позиціи, временно остаются на мѣстѣ, въ готовности поддержать огнемъ штурмующихъ, или, прикрыть отходъ ихъ, въ случаѣ неудачи перваго штурма.

Далѣе, при успѣхѣ штурма, онѣ либо свертываются и формируютъ резервы, либо, быстро преодолевъ находящіяся противъ нихъ участки искусственныхъ препятствій, такъ же принимаютъ участіе въ штурмѣ. Для повторенія штурма и возможности быстро развитъ успѣхъ, болѣе глубокіе резервы, ко времени движенія впередъ штурмовыхъ колоннъ, подтягиваются ближе къ фронту. Пулеметы либо слѣдуютъ при штурмовыхъ колоннахъ, либо, направляются самостоятелно велѣдъ за ними, дабы принять участіе въ огневомъ преслѣдованіи и для болѣе надежнаго закрѣпленія захваченныхъ участковъ непріятельскаго расположенія.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится послѣдовательно преодолевать нѣсколько линій искусственныхъ препятствій необходимо, утвердившись на промежуткѣ между двумя линіями, по возможности «вплотную» къ послѣдующей, связаться ходами сообщеній съ тыломъ, дабы обезпечить безнаказанное усиленіе войскъ на новой позиціи, нужныхъ для дальнѣйшаго преодоленія искусственныхъ препятствій и производства штурма.

Если противникъ не приметъ штыкового боя, надо стараться на его плечахъ ворваться въ слѣдующую линію укрѣпленій, не давая ему времени устраиваться.

Къ противнику, во время штурма подающаго знаки го-

товности сдачи (поднимая руки, выкидывая флаги или маша платками), относиться съ осторожностью, такъ какъ случаи обманнаго пользованія противникомъ такими знаками готовности сдачи повторяются очень часто. Поэтому, цѣлесообразнѣе принимать сдачу лишь сойдясь съ противникомъ грудъ съ грудью, причеъ, если онъ при этомъ побросаетъ или поломаетъ винтовки. Если же атака ведется безъ крупныхъ резервовъ, то дабы не ослаблять себя рядомъ конвойныхъ, лучше вовсе не обращать вниманіе на сдачу и не брать плѣнныхъ.

Къ взятымъ плѣннымъ, особенно изъ первоклассныхъ войскъ, слѣдуетъ назначать сильный конвой, большая часть коего должна слѣдовать въ хвостѣ партіи плѣнныхъ въ полной готовности дѣйствовать огнемъ и штыкомъ если противникъ будетъ пытаться разбѣжаться, либо, подобравъ ружья, или разоруживъ часть конвойныхъ, — оказать вооруженное сопротивление.

Плѣннымъ слѣдуетъ воспрепятствовать уничтожать или выбрасывать имѣющіеся при нихъ всякаго рода документы: личные знаки, письма, дневники, газеты и пр., такъ какъ такіе документы часто представляютъ большую цѣнность, почему и при занятіи непріятельскихъ окоповъ и укрѣпленій необходимо принять мѣры къ розыску и сбереженію таковыхъ.

Штурмуя сильно укрѣпленную позицію, состоящую изъ ряда оборонительныхъ линій, снабженныхъ большимъ количествомъ блиндированныхъ помѣщеній, съ развитой сѣтью ходовъ сообщеній, въ слѣдствіе чего борьба можетъ принять траншейный характеръ, необходимо включать въ составъ штурмовыхъ колоннъ: команды, вооруженныя ручными гранатами; команды саперъ, снабженныхъ лопатами, кирками, большими топорами и подрывнымъ имуществомъ для быстраго откупориванія входовъ въ блиндажи, блокгаузы, сомкнутыя укрѣпленія и восстановленія сообщенія по ходамъ сообщеній и траншеямъ, и, команды «очистителей», имѣющія назначеніе очищать подземныя траншеи отъ спрятавшихся тамъ, захваченныхъ врасплохъ или умышленно, съ цѣлью сопротивленія, занявшихъ ихъ частей противника. Команды эти снабжаются ручными гранатами, револьверами, винтовками, ножами на длинныхъ палкахъ (пиками) и карманными электрическими фонарями.

Съ цѣлью скорѣйшаго обращенія въ свою пользу захваченной позиціи противника, необходимо вслѣдъ за штурмующими направлять рабочія команды съ инструментомъ и необходимымъ запасомъ матеріала ввидѣ земляныхъ мѣшковъ, кольевъ, проволоки, накатника, досокъ и пр.

Кромѣ того, если на атакуемомъ участкѣ имѣется артиллерія противника, слѣдуетъ имѣть наготовѣ артиллерійскія запряжки для немедленнаго вывоза ее, а въ составѣ штурмующихъ, — артиллеристовъ, кои, въ случаѣ исправнаго состоянія захваченной артиллеріи противника, могли бы немедленно ее использовать.


Въ случаѣ успѣха штурма, ворвавшись на какой-нибудь участокъ позиціи противника слѣдуетъ постараться расширить районъ прорыва въ глубину и по фронту, для чего, направивъ часть силъ для фронтальнаго движенія, часть силъ надо бросить во флангъ и даже въ тылъ сосѣднимъ окопамъ и траншеямъ, постаравшись, вмѣстѣ съ тѣмъ, поскорѣе закрѣпить свое положеніе обращеніемъ позиціи въ свою пользу занятіемъ ее пулеметами и сопровождающими пѣхоту взводами артиллеріи. Взятые пулеметы и орудія слѣдуетъ, въ случаѣ ихъ исправности и наличія запасовъ боевыхъ припасовъ, обратить для дѣйствія противъ непріятеля, а испорченные — постараться поскорѣе вывезти въ тылъ.

Если штурмъ будетъ отбитъ контръ-атакой, то отходя слѣдуетъ забрать съ собой непріятельскіе пулеметы и орудія, а при недостаткѣ времени на это — привести ихъ въ пригодность.

При неудачѣ перваго штурма, слѣдуетъ подошедшими резервами и приведенными въ порядокъ частями повторить его, и, проявляя возможно большую настойчивость, стремиться во что бы то ни стало добиться успѣха.

Если отбитіе противникомъ штурма будетъ сопровождаться переходомъ его въ наступленіе, надо приложить все усилія, что бы удержаться возможно ближе къ линіи непріятельскихъ окоповъ, стараясь задержать наступленіе противника дѣйствіемъ ему во флангъ пѣхотой тѣхъ участковъ, противъ которыхъ онъ не ведетъ контръ-атакъ, а равно, — штыковыми контръ-ударами болѣе глубокихъ резервовъ.

Конечно, бой въ такомъ случаѣ приметъ болѣе или менѣе хаотическій видъ, но та сторона, начальствующія лица коей



будутъ проявлять въ это время больше хладнокровія, распорядительности, инициативы и рѣшимости продолжать борьбу до конца, будетъ имѣть больше шансовъ на конечный успѣхъ. Поэтому, въ такихъ случаяхъ особенно рельефно выступаетъ офицерская работа: каждый начальникъ въ это время долженъ пытаться сгруппировать вокругъ себя побольше бойцовъ и, проявляя должное самообладаніе, распорядительность и личную храбрость, вливъ въ нихъ духъ бодрости и увѣренности, дѣйствовать съ возможной рѣшительностью, не ожидая приказаній свыше.

Оборонительныя дѣйствія.

При наличныхъ техническихъ средствахъ борьбы, относительно укрѣпленія позицій можно сказать слѣдующее: (см. № 1—5).

Укрѣпленію позицій слѣдуетъ придавать групповой характеръ, создавая на фронтѣ рядъ сильно укрѣпленныхъ раіоновъ, такъ называемыхъ узловъ сопротивленія, съ промежутками слабо или вовсе не укрѣпляемыми, но получающими могучую огневую поддержку съ узловъ сопротивленія.

Позиція должна получать извѣстную глубину развитія, имѣя въ разстояніи, не меньшемъ дальности огня тяжелой артиллеріи, укрѣпленную линію, составляющую тыловую позицію.

Каждый узелъ сопротивленія, какъ предназначенный для упорной обороны, долженъ быть укрѣпленъ такъ, чтобы представлять нѣсколько послѣдовательныхъ линій сопротивленія и давать возможность вести упорную оборону въ случаѣ его охвата, заключая въ себѣ вмѣстѣ съ тѣмъ сомкнутое укрѣпленіе или цѣлый укрѣпленный раіонъ (редюитъ), въ коемъ можно было бы удерживаться даже тогда, когда противникъ вытѣснитъ войска изъ остальныхъ укрѣпленій и окоповъ узла сопротивленія.

При работахъ по укрѣпленію позицій слѣдуетъ руководствоваться идеей осуществленія огневой связи по фронту и въ глубину, избѣгая слишкомъ прямолинейнаго расположенія узловъ сопротивленія по фронту позицій, и, окоповъ въ этихъ послѣднихъ, а взамѣнъ этого, давая широкое при-

мѣненіе уступному или шахматному расположенію окоповъ и укрѣпленій.

Развивая укрѣпленіе позицій въ глубину, слѣдуетъ, однако, всегда помнить о необходимости предоставленія войскамъ возможности удобства маневрированія внутри позицій и перехода въ наступленіе, принимая мѣры къ обезпеченію отъ напрасныхъ потерь войскъ, стоящихъ на мѣстѣ идвигающихся, устройствомъ блиндированныхъ помѣщеній и ходовъ сообщеній.

Всѣ защитныя сооруженія необходимо возможно тщательно маскировать не только отъ наземной, но и отъ воздушной развѣдки, а во время боя—поддерживать въ исправномъ состояніи.

Для затрудненія противнику развѣдки и съ цѣлью безопасности работъ, укрѣпленіе позицій желательно вести подъ прикрытіемъ выдвинутыхъ впередъ охраняющихъ частей, почему, если обѣ стороны уже сошлись на близкую дистанцію, въ большинствѣ случаевъ, выгоднѣе создавать главную линію обороны не на высотѣ ближайшихъ къ противнику окопавшихся частей, а отнестя ее нѣсколько назадъ.

Относительно деталей укрѣпленія позицій замѣтимъ: окопы и укрѣпленія желательно возводить углубленнаго типа, а при невозможности устраивать таковыя по мѣстнымъ условіямъ и состоянію грунта, необходимо принять мѣры къ защитѣ бойцовъ, занимающихъ стрѣлковую линію отъ осколковъ снарядовъ, рвущихся въ тылу; для этого слѣдуетъ устраивать тыльные траверсы легкаго типа, какъ, напри- мѣръ, ввидѣ забора изъ накатника съ земляной присыпкой, двухъ рядовъ досокъ или плетней съ промежуткомъ между ними въ 1—2 фута, заполненнымъ землей и т. д.

Для защиты стрѣлковъ отъ шрапнельныхъ пуль полезно устройство козырьковъ или отдѣльныхъ бойницъ, принимая однако мѣры, чтобы они не демаскировали окоповъ и укрѣпленій, для чего, до начала огневого боя, ихъ слѣдуетъ держать заткнутыми подручнымъ матеріаломъ (земляные мѣшки, трава, солома, листья), а во время стрѣльбы,—завѣшанными сзади, хотя бы полотнищами палатокъ, дабы они не просвѣчивали.

Для защиты стрѣлковъ отъ анфиладнаго огня необходимо прерывать линію огня траверсами или строить окопы колѣн-

чатыми. Въ окопахъ должны быть устроены блиндажи для защиты стрѣлковъ отъ артиллерійскаго огня въ то время, когда ружейный огонь еще не ведется. Блиндажи эти должны противостоять огню тяжелой артиллеріи и строиться на небольшомъ количествѣ бойцовъ (15—25 чел.).

За окопами слѣдуетъ имѣть блиндажи для офицеровъ, связанные съ окопами ходами сообщеній.

Въ окопахъ и укрѣпленіяхъ слѣдуетъ имѣть такой скатъ бруствера, чтобы стрѣлки, даже не цѣлясь, а положивъ винтовку въ приготовленное ей мѣсто, могли держать подъ обстрѣломъ ближайшіе подступы.

При значительномъ протяженіи окоповъ прямолинейнаго начертанія, не могущихъ по мѣстнымъ условіямъ получать извиѣ огневой поддержки, для продольнаго обстрѣла подступовъ къ нимъ слѣдуетъ прерывать ихъ выгибами или спеціально устроенными блокгаузами, занимаемыми небольшимъ количествомъ надежныхъ бойцовъ (8—10), или же, — пулеметами.

Блокгаузы представляютъ собой деревянный срубъ, прочно блиндированный, снаружи обсыпанный землей, съ упоромъ для локтя (ввидѣ горизонтально прибитой доски или земляной присыпки) и съ бойницами для стрѣльбы.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда такіе блокгаузы или люнетобразные изгибы бруствера не могутъ быть хорошо замаскированы, лучше выносить ихъ впередъ, соединяя съ окопами ходами сообщеній. Въ такомъ случаѣ ихъ особенно выгодно вооружать пулеметами. Ходы сообщеній должны быть подготовлены къ быстрому загражденію, а вынесенные впередъ блокгаузы или люнеты — обезпечены отъ быстрого захвата ихъ противникомъ проволочными загражденіями.

Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что при выдвигеніи такихъ блокгаузовъ впередъ, къ тому же тщательно маскированныхъ, противнику, ввиду незначительности цѣли, ими представляемой, будетъ очень трудно пристрѣляться по нимъ, между тѣмъ какъ, будучи расположены на линіи окоповъ, они могли бы подвергаться случайнымъ попаданіямъ снарядовъ, направленныхъ на эти послѣдніе.

Для удобства контръ-атакъ и перехода въ наступленіе при болѣе или менѣе сплошномъ расположеніи окоповъ необходимо мѣстами устраивать черезъ нихъ удобные переходы.

При расположеніи пулеметовъ на линіи огня пѣхоты, ихъ слѣдуетъ обезпечивать надежно блиндированными убѣжищами, либо находящимися на самой линіи огня, откуда и будетъ вестись ими огонь, либо, поблизости отъ окоповъ и того мѣста, съ котораго они будутъ дѣйствовать въ минуту надобности; въ такомъ случаѣ, убѣжище съ пулеметнымъ гнѣздомъ должно быть соединено ходомъ сообщенія.

Однако, если мѣстныя условія позволяютъ, пулеметы цѣлесообразнѣе располагать для дѣйствія внѣ стрѣлковыхъ окоповъ, причѣмъ для наиболѣе полной защиты ихъ отъ артиллерійскаго огня противника особенно выгодно поставить ихъ за имѣющимися мѣстными предметами, или на обратныхъ скатахъ высотъ, откуда они будутъ вести огонь по подступамъ къ сосѣднимъ участкамъ.

Въ случаѣ недостатка времени или матеріала на устройство козырьковъ или бойницъ, либо, когда наличіе таковыхъ по мѣстнымъ условіямъ демаскируетъ окопы или укрѣпленія, наконецъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда можно ожидать широкаго примѣненія противникомъ бомбометовъ, минометовъ, ручныхъ гранатъ и огня бризантными снарядами, всего цѣлесообразнѣе строить окопы ввидѣ глубокихъ, выше роста человека, узкихъ, съ возможно отвѣсными скатами, рововъ, снабженныхъ приступкой для стрѣльбы стоя и для отдыха бойцовъ въ періоды бездѣйствія. (Сх. № 5).

Для производства вылазокъ и выхода партій, предназначенныхъ для веденія междуокопныхъ поисковъ, для выдвигенія за линію искусственныхъ препятствій секретовъ, и, для внезапнаго производства нападѣній во флангъ и въ тылъ штурмующимъ частямъ противника, крайне полезно выводить мѣстами изъ внутреннихъ рововъ окоповъ и закрытій для резервовъ подземные или вообще крытые ходы сообщеній (лазы), съ выходами, либо хорошо замаскированными, либо, выводящими въ неосматриваемыя или мертвыя пространства. Ходы сообщенія эти должны быть подготовлены къ быстрому загражденію, дабы противникъ не могъ воспользоваться ими для проникновенія внутрь позиціи. Выводятся они частью за линію проволочныхъ загражденій и другихъ искусственныхъ препятствій, частью въ промежутки между ними и линіей огня. (Сх. № 5).

Въ предвидѣніи развитія минной борьбы, желательно за-

ранѣ вывести впередъ рядъ минныхъ галерей съ отвѣтвленіями отъ нихъ, что позволить взять инициативу въ этой борьбѣ въ свои руки и упреждать противника во взрывѣ горновъ и камуфлетовъ. Кромѣ того, заблаговременная постройка такихъ галерей, могущая вестись наземной работой, потребуетъ меньше усилий и матеріала, чѣмъ выводъ впоследствии минныхъ галерей подземнымъ путемъ.

Внутри позицій устраиваются закрытія для резервовъ и начальствующихъ лицъ. При первой возможности, они должны представлять изъ себя надежно блиндированныя убѣжища, съ удобными выходами изъ нихъ на поверхность земли или въ ходы сообщенія.

За недостаткомъ времени или матеріала приходится ограничиваться устройствомъ для резервовъ глубокихъ рвовъ, съ возможно малыми заложениями крутостей и ступенькой для сидѣнія и сна. Если грунтъ позволяетъ полезно подрываться въ него. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно съ успѣхомъ воспользоваться для укрытія резервовъ обратными скатами высотъ или оврагами, либо врываясь въ нихъ минными галереями, либо круто срѣзывая ихъ, или образуя выемку съ горизонтальной площадкой, прикрытую отъ тыльных поражений легкими закрытіями. Для удобства сообщенія внутри позиціи устраняются всякаго рода препятствія, а для производства передвиженій въ обстрѣливаемой сферѣ—ходы сообщеній. Послѣдніе мѣстами перекрываются какъ для защиты отъ параллельныхъ пуль, такъ и для сообщенія, буде въ томъ встрѣтится надобность, поверхъ нихъ.

Во избѣжаніе анфилированія ходовъ сообщенія, ихъ слѣдуетъ либо вести зигзагами, либо по дугамъ, или, наконецъ, прерывая траверсами.

Въ ходахъ сообщеній для накапливанія войскъ мѣстами дѣлаются расширенія, или же, отъ нихъ отводятся въ сторону отвѣтвленія, а во избѣжаніе быстрого распространенія по нимъ противника—принимаются мѣры къ быстрому ихъ загражденію.

Во всѣхъ защитныхъ сооруженіяхъ слѣдуетъ принять мѣры къ отводу воды изъ нихъ и къ поддержанію санитарнаго благополучія. Съ послѣдней цѣлью необходимо устройство отхожихъ мѣстъ, лучше нѣсколько поодаль, но обязательно съ возможностью во время обстрѣла сравни-

тельно безнаказанно пользоваться ими. Кромѣ того, въ нихъ должны быть устроены хранилища для питьевой воды, боевыхъ и продовольственныхъ припасовъ.

Въ окопахъ и укрѣпленіяхъ слѣдуетъ помѣщать таблички съ указаніемъ дистанцій до различныхъ важныхъ рубежей. Жилыя помѣщенія, при длительномъ пребываніи въ нихъ, должны быть снабжены въ достаточномъ количествѣ подстилочной принадлежностью: лучше всего съ этой цѣлью устраивать подстиль изъ хвои, перекрытый сверху соломенными матами. Въ зимнее время необходимо хотя часть жилыхъ помѣщеній обезпечить печами.

На разныхъ участкахъ позиціи или въ самихъ защитныхъ сооруженіяхъ слѣдуетъ образовать склады матеріала, могущаго понадобиться для быстрого исправленія произведенныхъ въ нихъ поврежденій и развитія работъ по усовершенствованію позиціи.

Всѣ окопы, отдѣльные опорные пункты и укрѣпленія должны имѣть извѣстные названія или нумерацію, надписанные на видномъ мѣстѣ. Названія можно давать по части или фамиліи ея начальника, либо, примѣнительно къ назначенію или по внѣшнему виду ихъ, либо, наконецъ,—въ память особо отличившихся въ предыдущихъ бояхъ начальниковъ и нижнихъ чиновъ, какъ здравствующихъ, такъ и геройски павшихъ на полѣ чести.

Въ ходахъ сообщеній, на колонныхъ путяхъ и дорогахъ слѣдуетъ имѣть указатели, съ надписью куда они ведутъ.

Относительно усиленія обороноспособности позиціи искусственными препятствіями можно замѣтить слѣдующее: наиболѣе сильнымъ препятствіемъ являются водяные рвы и наводненія при ширинѣ ихъ не менѣе 2—3 сажень и глубинѣ около 1 сажени, особенно, если они усилены подводными проволочными загражденіями, или, если при глубинѣ ихъ менѣе роста человѣка, по дну ихъ разбросаны колючіе предметы.

Затѣмъ идутъ проволочныя загражденія шириной не менѣе 2-хъ сажень.

Въ случаѣ наличія времени и матеріала, цѣлесообразнѣе вмѣсто одной широкой сплошной полосы проволочныхъ загражденій имѣть нѣсколько рядовъ, т. е. въ такомъ случаѣ,

ихъ труднѣе повреждать огнемъ артиллеріи, ибо потребуется отдѣльная пристрѣлка по каждой линіи ихъ.

Засѣвки хороши въ соединеніи съ примѣненіемъ проволоки, причемъ онѣ должны быть прочно скрѣплены и устроены изъ крѣпкаго, сыраго лѣса. Однако, онѣ легче разрушаются огнемъ артиллеріи, чѣмъ проволочныя сѣти.

Волчьи ямы, даже въ соединеніи съ проволочными загражденіями, представляютъ собой мало надежное препятствіе, т. к., при обстрѣливаніи ихъ огнемъ тяжелой артиллеріи, воронки и ямы сливаются, почему для атакующаго получаются готовые закрытія.

Сухіе рвы хороши при возможности до конца сохранить продольную оборону ихъ. Преодоленіе ихъ еще больше затрудняется, если они усилены горизонтальной проволочной сѣтью, располагаемой на такой высотѣ отъ дна рва, чтобы ее нельзя было достать для рѣзки ножницами, надѣваемыми на винтовку. Однако, все искусственныя препятствія представляютъ серьезную преграду, если они находятся подъ дѣйствительнымъ огнемъ съ позиціи, хорошо замаскированы отъ наземной и воздушной развѣдки и за ними установлено столь тщательное наблюденіе, чтобы противникъ не могъ для разрушенія ихъ незамѣтно приблизиться къ нимъ.

Удаленіе искусственныхъ препятствій впереди линіи огня должно быть не меньше, какъ на дальность метанія ручной гранаты, такъ какъ, иначе, противникъ, подойдя своими наступательными позиціями къ послѣднимъ, можетъ забрасывать внутренность укрѣпленій и окоповъ ручными гранатами, препятствуя этимъ веденію огня. Во всякомъ случаѣ, если искусственныя препятствія защищаются главнымъ образомъ ружейнымъ огнемъ, ихъ не слѣдуетъ располагать ближе 60—80 шаговъ.

Искусственныя препятствія, прикрывающія второлинейныя окопы и укрѣпленія, а такъ же редюиты, во избѣжаніе стѣсненія внутренняго пространства, приходится располагать иногда гораздо ближе.

Пассивныя участки позиціи, при первой къ тому возможности, слѣдуетъ прикрывать сплошной линіей искусственныхъ препятствій, развивая ихъ особенно противъ наиболѣе доступныхъ участковъ позиціи.

Активные участки позиціи либо прикрываются не сплошь,

либо мѣстами въ нихъ оставляются проходы, заграждаемые быстроразбирающимися препятствіями (рогатки, ежи). Во всякомъ случаѣ, промежутки между искусственными препятствіями должны находиться подъ особенно сильнымъ огнемъ.

Узлы сопротивленія слѣдуетъ прикрывать искусственными препятствіями не только съ фронта, но и частично съ фланговъ. Редюиты въ нихъ—со всехъ сторонъ.

При расположеніи искусственныхъ препятствій, слѣдуетъ избѣгать придавать имъ въ планѣ прямолинейное начертаніе на большомъ протяженіи—цѣлесообразнѣе, для затрудненія противнику пристрѣлки, устраивать ихъ въ шахматномъ порядкѣ, уступами или волнообразной линіей.

Конечно, надо стараться выбирать для нихъ площади, возможно неуязвимыя для артиллерійскаго огня противника и вести ихъ, пользуясь складками мѣстности, обезпечивающими ихъ отъ обстрѣла съ близкаго разстоянія ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ. Съ этой цѣлью полезно устраивать ихъ въ ровикахъ, углубленныхъ къ сторонѣ противника и сведенныхъ «на нѣтъ» въ тыльной части. Для наблюденія за сохранностью проволочныхъ загражденій къ нимъ выдвигаются наблюдательныя посты, для коихъ желательно устраивать блиндированныя убѣжища.

Въ заключеніе по вопросу объ укрѣпленіи позицій, можно сказать слѣдующее: каждый начальникъ, закончивъ преднамѣченныя работы по усиленію позиціи въ предѣлахъ своего участка, или, получивъ участокъ заблаговременно укрѣпленной позиціи, долженъ задать себѣ вопросъ: вполнѣ ли удовлетворяетъ его состояніе позиціи и нельзя ли сдѣлать что нибудь еще для увеличенія ея обороноспособности безъ ущерба удобству маневрированія, и, если онъ найдетъ, что есть еще надъ чѣмъ поработать, то обязательно осуществить это.

Въ дальнѣйшемъ, по мѣрѣ развитія боя, въ зависимости отъ складывающейся обстановки, забота объ усовершенствованіи позиціи въ соотвѣтствіи съ новыми данными обстановки ни на минуту не должна покидать каждаго начальника и все необходимыя работы слѣдуетъ осуществлять при малѣйшей къ тому возможности.

Все только-что сказанное особенно необходимо при занятіи заблаговременно укрѣпленныхъ позицій, такъ какъ,

во-первыхъ, очень часто, составъ и сила войскъ, предназначенныхъ для занятія того или другого участка ея называются иными, чѣмъ то имѣлось ввиду при работахъ по укрѣпленію позицій, а во-вторыхъ, время, протекшее со времени ихъ укрѣпленія, можетъ оказать вліяніе на состояніе ихъ въ смыслѣ исправности и, особенно, по части маскировки.

Успѣхъ обороны основывается на: 1) постоянной, возможно полной ориентировкѣ въ обстановкѣ и принятіи мѣръ къ затрудненію противнику производства развѣдки;

2) цѣлесообразномъ использованіи всѣхъ наличныхъ техническихъ средствъ борьбы, въ томъ числѣ артиллерійскаго, ружейнаго и пулеметнаго огня;

3) принятіи мѣръ къ сбереженію до рѣшительной минуты возможно большихъ живыхъ и мертвыхъ средствъ борьбы;

4) поддержаніи въ исправномъ состояніи всѣхъ защитныхъ сооружений и развитіи ихъ по мѣрѣ надобности;

5) проявленіи возможно большей активности и живой дѣятельности съ цѣлью внесенія разстройства въ намѣренія атакующаго и для поддержанія на должной высотѣ духа войскъ.

6) искусномъ выборѣ минуты и направленія для нанесенія контръ-удара и общаго перехода въ наступленіе.

Въ соотвѣтствіи съ этимъ, дѣйствія обороняющейся пѣхоты должны вылиться въ слѣдующую форму:

1) Ориентировка достигается: основательнымъ ознакомленіемъ со свойствами впередилежащей мѣстности и собственной позиціи; организаціей наблюденія за впереди лежащей мѣстностью, сперва, — при помощи выдвинутыхъ впередъ органовъ охраненія и развѣдки, а затѣмъ, — наблюденіемъ съ линіи огня и со специально оборудованныхъ наблюдательныхъ пунктовъ; организаціей связи и наблюденія за происходящимъ на своемъ участкѣ. Затрудненіе веденія противникомъ развѣдки достигается: дѣятельной работой собственныхъ органовъ охраненія и развѣдыванія; пользованіемъ въ ночное время освѣтительными средствами; тщательной маскировкой всѣхъ произведенныхъ работъ по усиленію позиціи; возможно скрытнымъ производствомъ всякаго рода передвиженій, пользуясь съ этой цѣлью ходами сообщенія, закрытыми пространствами, ночнымъ временемъ или состояніемъ атмо-

сферы, стѣсняющемъ кругозоръ, наконецъ, — прикрываніемъ дымовой завѣсы, образованной сжиганіемъ специального состава или костровъ, составленныхъ изъ матеріала, дающаго при горѣніи сильный дымъ.

Для борьбы съ воздушной развѣдкой слѣдуетъ примѣнять такъ же обстрѣливаніе летательныхъ аппаратовъ ружейнымъ, и, въ особенности, пулеметнымъ огнемъ, однако, стараясь этимъ не обнаруживать мѣстоположеніе большей части стрѣлковъ и пулеметовъ.

2) Касаясь вопроса объ использованіи техническихъ средствъ борьбы, имѣющихся въ распоряженіи пѣхоты, слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ объ употребленіи бомбометовъ и ручныхъ гранатъ.

Бомбометы съ выгодой примѣняются: для борьбы съ таковыми противника и внесенія замѣшательства въ ряды атакующаго, преимущественно моральнымъ воздѣйствіемъ; для производства разрушенія въ наступательныхъ сооруженіяхъ противника и съ цѣлью затрудненія работъ по ихъ возведенію.

Располагать ихъ слѣдуетъ за мѣстными предметами или на обратныхъ склонахъ высотъ, а за неимѣніемъ ихъ, — въ специально устроенныхъ рвахъ, причѣмъ въ сторонѣ отъ окоповъ и жилыхъ сооружений позиціи.

Желательно періодически мѣнять ихъ мѣстонахожденіе, въ особенности, если будетъ замѣчено, что они обнаружены противникомъ. Съ цѣлью введенія противника въ заблужденіе относительно мѣстонахожденія ихъ, полезно одновременно съ ихъ дѣйствіемъ устраивать въ сторонѣ дымовыя вспышки.

Ручныя гранаты съ успѣхомъ могутъ примѣняться въ слѣдующихъ случаяхъ: при производствѣ вылазокъ для отраженія развѣдчиковъ противника и съ цѣлью разрушенія его защитныхъ сооружений; для дѣйствій противъ командъ непріятеля, пытающихся устраивать проходы въ искусственныхъ препятствіяхъ; съ цѣлью отраженія штурма метаніемъ гранатъ тѣми бойцами, кои въ огневомъ бою участія не принимаютъ; для дѣйствія по внутренности окоповъ противника при движеніи на штурмъ.

Что касается до употребленія ружейнаго и пулеметнаго огня, то отмѣтимъ слѣдующее: ружейный огонь на даль-

нія дистанції малодѣйствителенъ, приче́мъ его приходится вести въ періодъ сильного огневаго дѣйствія артиллеріи противника, обнаруживая отчасти свои стрѣлковыя позиціи и затрачивая массу энергіи и патроновъ на его веденіе, такъ какъ разъ открытый огонь было бы нецѣлесообразно затѣмъ прервать, ибо это повело бы къ поднятію духа атакующаго и къ предоставленію ему выгодъ огнестрѣльнаго дѣйствія.

Поэтому, въ большинствѣ случаевъ, на дальнія и среднія дистанціи умѣстнѣе открывать огонь лишь лучшими стрѣлками, приче́мъ не со всего фронта, а съ участковъ; труднѣе развѣдываемыхъ противникомъ, или, менѣе уязвимыхъ для огня его артиллеріи.

Борьбу же за перевѣсъ въ огнѣ слѣдуетъ начинать лишь съ дистанціи прямого выстрѣла. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда огонь артиллеріи окажется столь сильнымъ, что на дѣйствительность огня, вслѣдствіе волненія стрѣлковъ и постоянной большой убыли среди нихъ, рассчитывать нельзя, лучше побережь людей и боевые припасы, приступивъ къ огневому бою лишь тогда, когда противникъ, изъ опасенія поражать своихъ, перенесетъ огонь артиллеріи въ глубь позиціи или на сосѣдніе участки.

Конечно, въ такомъ случаѣ не слѣдуетъ давать возможности противнику безнаказанно подводить большія силы на близкое разстояніе, но забота объ этомъ должна лежать уже не на пѣхотѣ, а на артиллеріи и на тѣхъ пулеметахъ, кои, благодаря надежному укрытію или удачному замаскированію не рискуютъ быть въ короткое время уничтоженными огнемъ противника, т. е. во всякомъ случаѣ, часть пулеметовъ должна быть во что бы то ни стало сохранена ко времени движенія противника на штурмъ.

Но для того чтобы извлечь изъ ружейнаго и пулеметнаго огня наибольшую пользу, слѣдуетъ тщательнымъ изученіемъ мѣстности находящейся впереди позиціи и условій дѣйствій ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ съ различныхъ участковъ ея выработать планъ веденія огневаго боя, ознакомивъ съ нимъ всѣхъ своихъ подчиненныхъ. Во время же самаго боя необходимо въ силу измѣнившейся обстановки вносить въ этотъ планъ соотвѣтствующіе коррективы.

Управленіе огнемъ надо стараться объединить въ рукахъ батальонныхъ командировъ и, лишь, въ случаѣ растяну-

тости позиціи, ненадежности средствъ связи и отсутствія удобствъ наблюденія за происходящимъ, — передавать его всецѣло въ руки ротныхъ командировъ.

При выработкѣ плана огневаго боя слѣдуетъ учитывать бо́льшую дѣйствительность продольнаго и косоприцѣльнаго огня, особенно, пулеметнаго, отличающагося къ тому же бо́льшей мѣткостью. Затѣмъ, надо имѣть ввиду, что идея огневой поддержки должна найти себѣ выраженіе не только въ веденіи огня съ перволинейныхъ окоповъ и укрѣпленій, но и съ находящихся во второй и слѣдующихъ линіяхъ, откуда онъ можетъ вестись пользуясь не занятыми бойцами промежутками, а если мѣстность позволяетъ, — то и черезъ головы пѣхоты.

Во всѣхъ случаяхъ слѣдуетъ стремиться къ огневымъ охватамъ противника, принявъ мѣры къ возможности сосредоточенія огня по болѣе доступнымъ подступамъ, въ особенности, лежащимъ противъ слабо укрѣпленныхъ участковъ и образующихъ исходящій уголъ къ сторонѣ противника.

Нельзя не обратить вниманія на два важныхъ упущенія, вліяющихъ на успѣшность огневаго боя, очень часто наблюдаемыхъ на войнѣ: первое, это забываніе нижними чинами при переходѣ къ веденію огня съ дистанціи прямого выстрѣла опускать прицѣлы и, второе, стремленіе вести огонь, представляя возможно меньшую цѣль, для чего ружье не укладывается прочно на брустверь, а направляется высоко вверхъ. Борьба съ тѣмъ и другимъ составляетъ прямую обязанность младшаго команднаго офицерскаго состава и послѣднему необходимо почаще обращать вниманіе на эти дефекты.

3) Сбереженіе бойцовъ и матеріальной части до конца боя достигается пользованіемъ устроенными на позиціи закрытіями, примѣненіемъ къ мѣстности и перемѣщеніями (измѣненіе группировки) бойцовъ и матеріальныхъ средствъ борьбы въ зависимости отъ силы обстрѣливанія противникомъ того или другого участка.

Съ этой цѣлью, въ періодъ бездѣйствія пѣхоты, ее слѣдуетъ держать въ закрытіяхъ, а неимѣющую таковыхъ, — на необстрѣливаемыхъ противникомъ площадяхъ. Съ нача-

лемъ участія пѣхоты въ огневомъ бою, на линію огня слѣдуетъ выводить лишь строго необходимое число стрѣлковъ.

Въ случаѣ разрушенія блиндажей и невозможности, по условіямъ боя, оставить не занятымъ данный участокъ, слѣдуетъ искать убѣжища въ воронкахъ, образовавшихся отъ разрыва крупнокалиберныхъ снарядовъ.

Поддержкамъ и резервамъ, инцидентъ сбереженія отъ напрасныхъ потерь перемѣщеніемъ съ мѣста на мѣсто, слѣдуетъ внимательно изучить методъ обстрѣливанія, примѣняемый противникомъ, и, наблюдая за разрывами снарядовъ его артиллеріи, возможно скрытно и быстро производить необходимые перемѣщенія, конечно, считаясь съ существующимъ въ данное время тактическимъ положеніемъ.

Въ случаѣ открытія противникомъ все сметающаго ураганнаго огня, дабы не подвергать пѣхоту бесполезному уничтоженію, либо, еѣ слѣдуетъ отвести назадъ, или, что лучше, — въ стороны отъ обстрѣливаемой зоны, съ цѣлью впоследствии искать возстановленія положенія на данномъ участкѣ немедленнымъ занятіемъ его, причемъ, если противникъ упредить — контръ-атакой съ фронта и фланговъ, а въ противномъ случаѣ, — переходомъ въ наступленіе и перенесеніемъ на этомъ участкѣ фронта обороны впередъ, къ сторонѣ противника.

Сбереженія такихъ средствъ борьбы, какъ прожектора, бомбометы и пулеметы слѣдуетъ искать въ надежномъ укрытіи ихъ и въ перемѣщеніи ихъ съ мѣста на мѣсто; послѣдніе же, сверхъ того, введеніемъ полностью въ бой лишь въ рѣшительный его періодъ.

4) Относительно поддержанія въ исправномъ состояніи защитныхъ сооружений и развитія работъ по усиленію позиціи въ зависимости отъ слагающейся обстановки во время хода боя уже говорилось. Добавимъ только, что производство перваго рода работъ не слѣдуетъ откладывать до темноты, а стараться, хоть отчасти, использовать для этого перерывы въ обстрѣлѣ данного участка и заранее подготовленный матеріалъ, позволяющій вести работы и подъ обстрѣломъ (земляные мѣшки). Ночное же время можетъ послужить для болѣе серьезныхъ исправленій.

Развитіе укрѣпленій, наоборотъ, лучше производить въ

ночное время, въ туманъ или метель, дабы замаскировать эти работы отъ противника.

Можно еще замѣтить, что усиленіе позиціи отнюдь не должно вестись непрерывно развитіемъ работъ въ глубину своего расположенія, т. к. преслѣдуя и въ оборонѣ элементы активности, вполне естественно, при первой къ тому возможности, идти своими работами такъ же и навстрѣчу противнику.

5) Проявленіе въ оборонѣ активности и живой дѣятельности выражается въ производствѣ поисковъ развѣдчиками, вылазокъ и контръ-атакъ. Относительно дѣятельности развѣдчиковъ и производства вылазокъ замѣтимъ, что ими преслѣдуется цѣль сбора свѣдѣній о противникѣ не только на основаніи видѣннаго, но и путемъ захвата плѣнныхъ и имущества. Успѣхъ здѣсь, главнымъ образомъ, слѣдуетъ основывать на лучшемъ знаніи мѣстности и на элементѣ внезапности.

Частныя контръ-атаки съ большой пользой примѣняются: для поддержанія моральныхъ силъ войскъ; для разрушенія защитныхъ сооружений противника и воспрепятствованія ему утвердяться на важныхъ рубежахъ вблизи фронта позиціи; для воспрепятствованія противнику устраивать проходы въ искусственныхъ препятствіяхъ; для отгѣсненія его и прикрыванія работъ, ведущихся впереди линіи огня, и, наконецъ, для отраженія штурма.

Кромѣ послѣдняго случая примѣненія контръ-атакъ, о чемъ будетъ сказано ниже, успѣхъ ихъ слѣдуетъ основывать, по возможности, на внезапности. Иначе, — на основательной огневой подготовкѣ, отвлекая вниманіе противника отъ района контръ-атаки демонстративными дѣйствіями и огнемъ по другимъ участкамъ неприятельскаго расположенія. Всѣ приготовленія къ контръ-атакамъ должны производиться съ возможной скрытностью. Контръ-атаки эти ведутся «на короткѣ», съ преслѣдованіемъ противника только огнемъ. Отходъ на позицію слѣдуетъ производить быстро, приравливая время вылазки къ возможности вернуться назадъ подъ покровомъ ночи. Если же отступленіе придется произвести днемъ, то слѣдуетъ принять мѣры къ обезпеченію сравнительной безнаказанности отхода огневымъ дѣйствіемъ и накопленіемъ поблизости достаточныхъ силъ для задержанія про-

тивника въ случаѣ, если онъ будетъ пытаться ворваться на позицію на плечахъ отступающихъ.

Однако, увлекаться такого рода вылазками, при бдительномъ, энергичномъ противникѣ, богато обеспеченномъ средствами техники, не слѣдуетъ, такъ какъ онѣ могутъ быть сопряжены съ большими потерями.

Контръ-атаки, вѣдущіяся резервами для отраженія штурма, лучше всего производить въ моментъ движенія противника въ штыки, стараясь встрѣтить его на линіи огня или нѣсколько впереди нее; стрѣлки же будутъ встрѣчать штурмующихъ, не выходя изъ окоповъ, дабы имѣть возможность сдѣлать послѣдніе выстрѣлы въ упоръ.

Если же своевременно подвести резервы къ штурмуемому участку не удастся, то съ цѣлью не дать противнику возможности устроиться на захваченномъ рубежѣ, ближайшіе поддержки и резервы должны бросаться въ контръ-атаку, не ожидая приказаній свыше.

Но, если противнику, несмотря на это удастся овладѣть какимъ либо участкомъ позиціи, то контръ-атаку болѣе глубокими резервами придется вести послѣ ея подготовки, прибѣгая къ приемамъ наступленія, указаннымъ въ отдѣлѣ «Наступательныя дѣйствія».

Вообще же, слѣдуетъ имѣть ввиду, что при контръ-атакахъ надо всегда стараться сочетать фронтальный ударъ съ дѣйствіями во флангъ и, даже, въ тылъ атакуемымъ частямъ противника, пытаясь, вмѣстѣ съ тѣмъ, зарвавшимся частямъ его отрѣзать путь отступленія огнемъ или движеніемъ пѣхотой въ тылъ.

6) Относительно выбора времени для общаго перехода въ наступленіе и направленія главныхъ усилій можно замѣтить слѣдующее: выборъ времени является даромъ полководца, зависящемъ отъ искусства разбираться въ обстановкѣ, быстро принимать рѣшеніе и приводить его въ исполненіе. Рецептовъ здѣсь дать нельзя, но, тѣмъ не менѣе, можно указать, что желательно заставить противника сперва разбить себя лобъ о позицію, а если онъ на фронтѣ ея только демонстрируетъ, направляя главный ударъ на одинъ или оба фланга, то, въ большинствѣ случаевъ, будетъ выгодно перейти въ наступленіе ранѣе использованія въ полной мѣрѣ всѣхъ сильныхъ сторонъ боя на фронтѣ укрѣпленной по-

зиціи. Направленіе контръ-удара, если не удастся вырвать инициативу изъ рукъ противника, будетъ опредѣляться въ большинствѣ случаевъ раіономъ сосредоточенія его главныхъ усилій, причемъ и въ этомъ случаѣ слѣдуетъ направить хоть часть силъ для дѣйствія ему во флангъ. Если же атака противника на фронтѣ захлебнется, то болѣе рѣшительныхъ результатовъ можно достигнуть переходомъ въ наступленіе съ фронта и съ обоихъ фланговъ съ цѣлью окрыленія противника.

Переходъ въ наступленіе съ фронта позиціи, при сплошной линіи искусственныхъ препятствій, потребуетъ предварительнаго устройства въ нихъ проходовъ. Работу эту желательно производить возможно скрытно, причемъ непосредственно передъ началомъ наступленія. Если достигнуть скрытности нельзя, то проходы слѣдуетъ устраивать и демонстративнаго назначенія.

Приготовленія для перехода въ наступленіе, въ смыслѣ накопленія силъ ближе къ фронту, тоже желательно производить скрытно.

Ввиду изложеннаго ясно, что временемъ, болѣе подходящимъ для перехода въ наступленіе, является разсвѣтъ или состояніе погоды, допускающее скрытность всѣхъ приготовленій. Можно съ этой цѣлью примѣнить и дымовую завѣсу.

При наличіи выведенныхъ впередъ ходовъ сообщеній (лазовъ), пользуясь ими слѣдуетъ, дѣйствіемъ во флангъ и въ тылъ штурмующимъ, пытаться вносить въ ихъ ряды замѣшательство, чѣмъ облегчится дѣйствіе контръ-атакующихъ частей. По этимъ лазамъ могутъ быть выдвинуты впередъ и пулеметы, внезапное открытіе коими огня по глубокимъ, двигающимся болѣе сплоченно, резервамъ можетъ повести къ разстройству ихъ, приостановкѣ и опозданію на поддержку штурмующимъ. При значительномъ количествѣ такихъ лазовъ, очень часто будетъ выгодно направить по нимъ значительныя силы, преслѣдуя цѣль отрѣзать ими штурмующимъ путь отступленія и не допустить на выручку ихъ болѣе глубокіе резервы.

Лазы могутъ облегчить и переходъ въ наступленіе, если таковой по ходу дѣлать выгодно будетъ произвести до подхода противника къ линіи выходовъ изъ нихъ, такъ какъ, вы-

двинутыя, пользуясь ими, части, подкрѣпленныя пулеметами, своимъ огнемъ облегчать переходъ въ наступленіе частей, вынужденныхъ съ этой цѣлью, покинувъ окопы и закрытія, перевалить черезъ бруствера и «въ открытую» двинуться впередъ.

Дальнѣйшія дѣйствія въ общемъ обусловливаются степенью сближенія сторонъ и характеромъ наступленія противника. Во всякомъ случаѣ, если выходъ за линію огня скрыть отъ противника нельзя, то успѣхъ дѣйствій придется основать на огневой подготовкѣ. Переходъ въ наступленіе цѣлесообразнѣе всего начинать свѣжими частями (резервами) съ промежутковъ между узлами сопротивленія, а съ этихъ послѣднихъ, — съ участковъ, слабѣе атакуемыхъ противникомъ. Оставшіяся на мѣстѣ части своимъ огнемъ должны содѣйствовать успѣху продвиженія перешедшихъ въ наступленіе.

Ко всему сказанному о наступательныхъ и оборонительныхъ дѣйствіяхъ слѣдуетъ добавить, что, если бой приметъ затяжной характеръ, и атакующій вынужденъ будетъ такъ же прибѣгнуть къ прочному закрѣпленію за собой захваченныхъ рубежей, необходимо періодически производить смѣну войскъ на боевыхъ участкахъ съ цѣлью уравненія между всѣми частями тяготъ службы, поддержанія въ исправномъ состояніи обмундированія и снаряженія, предоставленія возможности всѣмъ чинамъ части пройти одинаковую боевую школу и для поддержанія на должномъ уровнѣ дисциплины.

Смѣну желательно производить возможно скрытно, чтобы не привлечь огня противника, причемъ смѣняющіе должны сразу же войти въ курсъ дѣла. Съ этой цѣлью необходимо, что бы еще до смѣны командный составъ и, по возможности, наблюдатели основательно ознакомились бы со свойствами своихъ участковъ и положеніемъ дѣлъ у противника, причемъ не только со словъ своихъ предшественниковъ, но и личнымъ посѣщеніемъ позиціи. Смѣну лучше всего производить передъ разсвѣтомъ.

Части, отведенныя назадъ, не должны пребывать въ бездѣятельномъ состояніи, а съ ними слѣдуетъ вести занятія. Досугъ же бойцовъ долженъ быть посвященъ отправленію религіозныхъ требъ, принятію бани, борьбѣ съ паразитами, играмъ и пр. и пр.

II. Новѣйшія техническія средства борьбы.

Изъ техническихъ средствъ борьбы, находящихъ себѣ наиболѣе частое примѣненіе, отмѣтимъ: а) бронированные автомобили, б) летательные аппараты, в) освѣтительные приборы, г) удушливые газы и газы, вызывающіе слезотеченіе, д) бомбометы и минометы, е) ручныя гранаты.

а) Бронированные автомобили.

Бронированные автомобили могутъ быть съ пользой примѣнены въ очень многихъ случаяхъ, гдѣ требуется быстрое сближеніе съ противникомъ и неожиданное развитіе сильнаго огня. Такъ, на примѣръ, на походѣ, автомобили эти, слѣдуя при авангардахъ, могутъ получить назначеніе содѣйствовать успѣшному продвиженію впередъ охраняющихъ частей, а въ случаѣ перехода противника въ наступленіе (встрѣчное движеніе)—усиленію обороноспособности той или другой охраняющей части съ цѣлью выигрыша времени, необходимаго для изготровки къ бою болѣе крупныхъ частей; при производствѣ отступательныхъ маршей, бронированные автомобили могутъ съ успѣхомъ работать совмѣстно съ конницей, прикрывающей отходъ, такъ какъ, благодаря быстротѣ движенія, они могутъ безнаказанно отставать отъ прикрываемыхъ колоннъ на значительное разстояніе, а, затѣмъ, быстро присоединяться къ нимъ; въ службѣ охраненія, благодаря своей подвижности, они съ выгодой могутъ быть примѣнены не только для усиленія огневого дѣйствія той или другой группы его, но прорываясь между охраняющими частями противника и для производства нападенія на отдыхающія части противника; въ бою, носящемъ встрѣчный характеръ,

бронированные автомобили будут способствовать захвату и удержанию рубежей, важных въ цѣляхъ успѣха развертыванія, а также,—наблюдательныхъ пунктовъ, обезпечивающихъ успѣхъ управления и дѣйствія артиллеріи; въ наступательномъ и оборонительномъ бою бронированные автомобили могутъ получить назначеніе усиливать огневое дѣйствіе того или другого участка и производить нечаянныя нападенія вглубь непріятельскаго расположенія для дѣйствія противъ сомкнутыхъ частей и батарей противника.

Бронированные пушечные автомобили, кромѣ того съ успѣхомъ примѣняются: для борьбы съ автомобилями противника; для дѣйствій по летательнымъ аппаратамъ и въ роли взводовъ артиллеріи, сопровождающей пѣхоту; для веденія огня ночью, когда они, благодаря своей подвижности, могутъ, будучи обнаружены по блеску выстрѣла, быстро выйти изъ сферы обстрѣла, и, наконецъ, для устройства проходовъ въ искусственныхъ препятствіяхъ огнемъ съ короткихъ дистанцій.

Для борьбы съ бронированными автомобилями слѣдуетъ принимать мѣры пассивнаго и активнаго свойства. Первыя сводятся къ подготовкѣ къ быстрому загражденію путей и удобныхъ для ихъ движенія подступовъ, съ оставленіемъ командъ для выполненія требуемыхъ работъ, обязанныхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, насколько возможно мѣшать ружейнымъ огнемъ прислугѣ автомобилей устранять препятствія для ихъ движенія.

Если же пользоваться указанными путями и подступами самимъ не предполагается, то слѣдуетъ имѣть ихъ заранѣе загражденными, принявъ мѣры къ установленію наблюденія за сохранными загражденій.

Загражденіе путей и подступовъ лучше всего устраивать такъ, чтобы для автомобилей противника это являлось бы неожиданностью и могло бы послужить не только къ задержкѣ ихъ движенія, но и къ катастрофѣ. Съ этой цѣлью полезно: протягивать толстую проволоку, прочно прикрѣпленную къ устоямъ; перекапывать дороги рвами, устройвъ легкой настиль, съ подведеніемъ его подъ видъ окружающей мѣстности; закладывать самовзрывные фугасы, отмѣчая мѣстонахожденіе ихъ примѣтными для себя знаками и пр.

Мѣры активной борьбы сводятся къ дѣйствію по брони-

рованными автомобилямъ артиллерійскимъ огнемъ и производству неожиданныхъ, съ самаго близкаго разстоянія, нападеній пѣхотныхъ засадъ съ цѣлью захвата ихъ или опрокидыванія.

Для успѣха борьбы артиллерійскимъ огнемъ, на походѣ и при несеніи службы охраненія на мѣстѣ, слѣдуетъ имѣть наготовѣ дежурные взводы артиллеріи или бронированныхъ пушечныхъ автомобилей, съ высланными впередъ наблюдателями, снабженными средствами быстрыхъ сношеній (на мѣстѣ—телефоны или мотоциклетки; на походѣ—конные ординарцы или мотоциклетки). Во время боя, когда батареи въ разные періоды его получаютъ спеціальныя задачи, тѣмъ не менѣе, слѣдуетъ на нѣкоторыхъ батареяхъ имѣть взводы, готовые къ открытію огня тотчасъ по полученіи свѣдѣній отъ спеціально съ этой цѣлью назначенныхъ наблюдателей.

Если имѣются пушечные автомобильные взводы, не имѣющіе въ данное время спеціальныхъ задачъ, то борьба съ автомобилями противника можетъ быть возложена и на нихъ. Съ этой цѣлью имъ слѣдуетъ избрать пунктъ, удобный для быстрого движенія въ любомъ направленіи, для чего надо произвести тщательную рекогносцировку дорогъ и, гдѣ то нужно, разработать пути для ихъ движенія.

Пѣхотныя части, имѣющія назначеніе производить нападенія на бронированные автомобили, полезно снабжать слегами для опрокидыванія ихъ и взрывчатымъ составомъ для разрушенія ихъ. Имъ слѣдуетъ принимать мѣры, чтобы противникъ не могъ заранѣе обнаруживать засадъ, устраивая послѣднія въ мѣстахъ, гдѣ автомобилямъ приходится совершать движеніе медленно, или же вблизи отъ загражденій, устроенныхъ для задержки ихъ движенія.

б) Летательные аппараты.

Летательные аппараты, по мѣрѣ своего техническаго совершенствованія, пріобрѣтаютъ все большее и большее значеніе въ оперативной и тактической дѣятельности войскъ на театрѣ войны.

Кромѣ развѣдывательной дѣятельности, приносящей крайне цѣнные результаты, летательные аппараты съ успѣ-

хомъ служить для корректированія стрѣльбы артиллеріи, пораженія живыхъ и мертвыхъ цѣлей, производства разрушенія въ послѣднихъ и сильнаго моральнаго впечатлѣнія на первыхъ.

Стратегической развѣдкой летательныхъ аппаратовъ добываются свѣдѣнія о подготовкѣ театра войны въ инженерномъ отношеніи путемъ обнаруженія работъ по созданію оборонительныхъ линій, по постройкѣ новыхъ дорогъ и разработкѣ существующихъ, по устройству мостовыхъ переправъ и пр.; затѣмъ, ею же можно обнаружить передвиженіе войсковыхъ массъ по грунтовымъ, воднымъ и желѣзнодорожнымъ путямъ, а также, — скопленіе войскъ и обозовъ противника.

Развѣдка съ тактической цѣлью даетъ матеріаль для сужденія: о группировкѣ противника; о характерѣ укрѣпленія позицій въ смыслѣ развитія ихъ также и въ глубину; о мѣстѣ артиллеріи, пользующейся закрытыми позиціями; о расположеніи штабовъ, движеніи колоннъ и т. д.

Пользуясь бомбометаніемъ, летательные аппараты могутъ быть съ успѣхомъ примѣнены для разрушенія заводовъ, желѣзнодорожныхъ путей, переправъ, всякаго рода цѣнныхъ въ военномъ отношеніи складовъ; внесенія замѣшательства въ ряды войскъ, впервые попадающихъ подъ обстрѣлъ съ нихъ, среди обозныхъ и мѣстнаго населенія.

Не касаясь вопроса объ организаціи развѣдки и набѣговъ въ тылъ летательными аппаратами, скажемъ нѣсколько словъ относительно того ближайшаго содѣйствія, которое они могутъ оказать успѣху работы въ бою пѣхоты и артиллеріи. Вопросъ этотъ сводится къ установленію связи между тѣми и другими, такъ какъ возвращеніе аппарата къ мѣсту спуска, съ цѣлью сообщить результаты развѣдки, ведетъ къ замедленію въ полученіи свѣдѣній тѣми, кого они ближе всего касаются. Практикой установлено, что оповѣщеніе пѣхоты о важныхъ для успѣха ея дѣйствій данныхъ обстановки удобнѣе всего достигается сбрасываніемъ съ аэроплановъ донесеній при пролетѣ ихъ надъ ея расположеніемъ; что же касается до указанія артиллеріи цѣлей и корректированія огня, то злѣсь наиболѣе примѣнимъ способъ сигнализированія, бросаніемъ звѣздочекъ и эволюционированіемъ самаго аппарата по заранѣе условленной системѣ.

Для борьбы съ воздушной развѣдкой примѣняются мѣры

пассивнаго и активнаго свойства. Первые заключаются въ скрытіи отъ взоровъ воздушныхъ развѣдчиковъ войскъ и защитныхъ сооружений: войскъ — путемъ широкаго использованія для расположенія и движенія ихъ закрытыхъ пространствъ, а при вынужденной мѣстными условіями или тактическими соображеніями необходимости дѣйствовать «въ открытую», — использованіемъ ночи или такого состоянія атмосферы, при коемъ наблюдательная дѣятельность воздушныхъ развѣдчиковъ до крайности затрудняется. Необходимо и примѣненіе соответствующихъ приѣмовъ движенія, почему здѣсь будетъ умѣстно указать на слѣдующее: передвигающіеся отдѣльные люди или части легче наблюдаемы, чѣмъ стоящіе на мѣстѣ; движеніе по шоссе и дорогамъ лѣтомъ мало наблюдаемо, когда часть дороги въ ширину остается не занятой колонной; зимой же, когда дороги темнѣе окружающей мѣстности, присутствіе войскъ на нихъ мало замѣтно; скрытности передвиженій способствуетъ движеніе вдоль имѣющихся предметовъ, рѣзко выдѣляющихся на мѣстности, какъ то: живыхъ изгородей, канавъ, рѣкъ и т. д., а въ солнечные дни, — въ полосѣ тѣни отъ мѣстныхъ предметовъ.

Защитныя сооруженія слѣдуетъ замаскировывать отъ взоровъ воздушныхъ развѣдчиковъ, помня что легче всего обнаруживаются всякаго рода рвы.

Такъ какъ развѣдывательная дѣятельность летчиковъ можетъ сопровождаться метаніемъ бомбъ, бросаніемъ стрѣль и пулеметнымъ обстрѣломъ, то приходится сказать нѣсколько словъ о пассивныхъ средствахъ борьбы съ этимъ; въ общемъ, всѣ эти средства пораженія мало дѣйствительны и рассчитаны больше на моральный эффектъ, съ чѣмъ и приходится считаться, стараясь, главнымъ образомъ, поддерживать въ войскахъ порядокъ и продолжать выполненіе того, что дѣлалось. Слѣдуетъ помнить, что мѣткость, благодаря высотѣ и скорости полета, ничтожна, а повторность попаданія, даже на сравнительно большую площадь, маловѣроятна. Въ крайнемъ случаѣ, можно учесть то обстоятельство, что отъ разрывовъ бомбъ лучше всего спасаетъ залеганіе, а защита отъ стрѣль и пулеметнаго огня можетъ быть отчасти достигнута прикрываніемъ головы лопатой.

Борьбу съ летательными аппаратами помощью огневого

дѣйствія слѣдуетъ вести руководствуясь слѣдующими указаниями: наиболѣе дѣйствительнымъ орудіемъ борьбы являются спеціальныя автомобильныя пушки, но за неимѣніемъ ихъ съ успѣхомъ можно использовать и полевую артиллерию, рассчитывая, однако, не столько на уничтоженіе летательныхъ аппаратовъ, сколько на вынужденіе ихъ совершать полеты на высотѣ, до крайности затрудняющей имъ развѣдку и бомбометаніе. Съ этой цѣлью полезно имѣть дежурные взводы артиллеріи, а иногда и цѣлыя батареи, готовыми къ быстрому открытію огня, кои на походѣ двигаются въ большихъ колоннахъ разбросанно по глубинѣ ихъ, а при расположеніи на мѣстѣ—занимаютъ спеціально устроенные окопы или пользуются приспособленіями, допускающими придавать орудіямъ вращательное движеніе. Для успѣха дѣйствій артиллерійскимъ огнемъ по летательнымъ аппаратамъ необходимо организовать наблюденіе за разрывами шрапнели не менѣе, какъ съ двухъ—трехъ точекъ, удаленныхъ другъ отъ друга и батарей на разстояніе около $\frac{1}{2}$ —1 версты, получая немедленно указанія о результатахъ наблюденія, для чего съ наблюдателями должна быть установлена телефонная или сигнализационная связь.

Пулеметный огонь по летательнымъ аппаратамъ менѣе дѣйствителенъ ввиду незначительной его дальности: рассчитывать на пораженіе можно лишь съ дистанціей около 1 версты. Но, такъ какъ, для болѣе детальной развѣдки, успѣха корректированія огня артиллеріи и прицѣльнаго бомбометанія летчикамъ необходимо снижаться на дистанцію около 1000 шаговъ, то примѣнять пулеметы для борьбы съ летательными аппаратами приходится довольно часто и пренебрегать этимъ средствомъ не приходится.

Пулеметы, предназначенные для борьбы съ ними, располагаются въ сторонѣ отъ жизненныхъ сооруженій или мѣстъ расположенія войскъ, дабы не привлекать на послѣднія вниманія противника. Для успѣха дѣйствій пулеметы располагаются въ спеціальныхъ окопахъ, дающихъ круговой обзоръ, или же, для своевременнаго обнаруженія появленія летательныхъ аппаратовъ и большаго круговаго обстрѣла,—на возвышенныхъ пунктахъ (колокольни, высокіе дома, башни и т. д.). При веденіи огня надо учитывать скорость и высоту полета летательныхъ аппаратовъ, направляя огонь

при высотѣ полета, примѣрно, въ 1500 шаговъ на 4—5 аэроплановъ впередъ. При боковыхъ полетахъ надо считаться съ необходимостью соответствующей установки прицѣла.

При вышеуказанной высотѣ полета летательныхъ аппаратовъ, успѣхъ обстрѣливанія ружейнымъ огнемъ гадателенъ, и, во всякомъ случаѣ, требуетъ огромнаго расхода боевыхъ припасовъ, причемъ слѣдуетъ имѣть ввиду, что этимъ обнаруживается мѣстонахожденіе стрѣляющей пѣхоты. Поэтому, къ обстрѣливанію летательныхъ аппаратовъ ружейнымъ огнемъ слѣдуетъ прибѣгать лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ другихъ средствъ борьбы, или, когда летчики, въ силу какихъ либо обстоятельствъ, появятся на высотѣ, менѣе 1500 шаговъ.

Огонь слѣдуетъ вести, по возможности, залповый, какъ болѣе дисциплинированный, а если частый одиночный,—то небольшими частями, причемъ въ виду трудности опредѣленія точно дистанцій, при боковомъ полетѣ аэроплановъ стрѣлять слѣдуетъ съ разной установкой прицѣла (въ обѣ стороны отъ опредѣленной на глазъ). Точка прицѣливанія выбирается какъ указано для дѣйствія пулеметнымъ огнемъ. По дирижаблямъ же, благодаря значительности ихъ размѣровъ и нахождения гондолы въ средней части, слѣдуетъ вести ружейный и пулеметный огонь, прицѣливаясь въ переднюю часть ихъ.

Ввиду частыхъ случаевъ обстрѣливанія собственныхъ аэроплановъ, полезно предупреждать войска о времени и направленіи ихъ вылета и, во всякомъ случаѣ, вести обстрѣливаніе летательныхъ аппаратовъ подъ отвѣтственностью и по распоряженію г.г. офицеровъ, обязательно пользующихся биноклемъ для разсмотрѣнія опознавательныхъ знаковъ.

При замѣченномъ сниженіи или обнаруживаемомъ паденіи непріятельскихъ летательныхъ аппаратовъ, слѣдуетъ принять мѣры къ быстрому захвату ихъ, во избѣжаніе уничтоженія или порчи ихъ летчиками.

в) Освѣтительные приборы.

Изъ освѣтительныхъ приборовъ, чаще всего примѣняемыхъ на войнѣ, отмѣтимъ полевые прожектора и ракетные пистолеты (ружья).

Прожектора употребляются: а) для освѣщенія мѣстности, б) сигнализациі, в) розыска и освѣщенія летательныхъ аппаратовъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ они даютъ возможность бороться съ прожекторами противника, облегчая такъ же ориентированіе собственнымъ летательнымъ аппаратамъ.

Освѣщеніе впередилежащей мѣстности служитъ развѣдывательнымъ цѣлямъ и предоставленію удобства дѣйствія огнестрѣльнымъ оружіемъ. Съ этой цѣлью прожектора располагаются на болѣе или менѣе возвышенныхъ мѣстахъ, въ сторонѣ отъ мѣстъ скопленія войскъ, дабы оградить ихъ отъ огня, направленаго по нимъ. Для лучшей же защиты отъ огня противника, они располагаются въ соответствующихъ защитныхъ сооруженіяхъ, устроенныхъ по нѣскольку на каждый прожекторъ, съ работанными между ними путями сообщенія для быстраго перемѣщенія ихъ съ мѣста на мѣсто. (Схема № 2—5).

Освѣщеніе мѣстности съ цѣлью розыска противника ведется перемѣщеніемъ лучей свѣта вдоль и въ глубину участка, отведеннаго для работы даннаго прожектора, съ періодическимъ перерывомъ свѣта и затемнѣніемъ его въ цѣляхъ затрудненія противнику пристрѣлки.

Для содѣйствія успѣху огневого боя, освѣщеніе должно быть болѣе или менѣе непрерывнымъ. Съ цѣлью согласованія дѣйствій прожекторовъ и войскъ, во первыхъ, необходимо, чтобы начальники прожекторныхъ взводовъ хорошо знали бы мѣстныя условія, расположеніе войскъ и задачу ихъ, а во-вторыхъ, находились бы въ связи съ соответствующими войсковыми начальниками:

Для затрудненія противнику веденія развѣдки и огневого боя прожекторами можно: «слѣпить» противника, направляя лучъ свѣта на части его, ведущія огонь и развѣдку; перехватывать лучи его прожекторовъ, или, наконецъ, образовывать свѣтовую завѣсу болѣе или менѣе продольнымъ освѣщеніемъ подступовъ къ соответствующимъ участкамъ собственного расположенія.

Сигнализацию слѣдуетъ вести по заранѣ условленной системѣ послѣдовательнымъ закрываніемъ и открываніемъ источника свѣта, или, —придачей лучамъ прожекторовъ различныхъ, заранѣ условленныхъ, направленій.

Для розыска и освѣщенія воздухоплавательныхъ аппаратовъ надлежитъ періодически или по звуку работы мотора производить лучами прожекторовъ воздушные поиски, а нащупавъ ихъ, —сосредоточивать по нимъ, для яркости освѣщенія ихъ, лучи нѣсколькихъ прожекторовъ, но отнюдь не пересѣкая ихъ подъ аппаратами, т. к. это можетъ уменьшить степень видимости послѣднихъ.

Содѣйствіе собственнымъ летательнымъ аппаратамъ можетъ выразиться въ облегченіи летчикамъ ориентированія путемъ соответствующей сигнализациі и указанія направленія ихъ полета (по створамъ лучей нѣсколькихъ прожекторовъ или по направленію, приданному лучу одного изъ прожекторовъ).

Слѣдуетъ замѣтить, что во всѣхъ случаяхъ дѣйствія прожекторами подлежитъ принимать мѣры, чтобы этимъ не повредить своимъ войскамъ. Съ этой цѣлью, кромѣ вышеуказанной полной освѣдомленности о расположеніи и дѣйствіи ихъ лица руководящаго работой прожекторовъ, предохранительной мѣрой является подведеніе луча къ освѣщаемой цѣли сверху внизъ и обращеніе рефлектора кверху во время перерывовъ освѣщенія.

Свѣтящаяся ракеты, выпускаемая со станка, а чаще, изъ спеціальнаго пистолета или ружья, примѣняются для освѣщенія впередилежащей мѣстности и простѣйшаго вида сигнализациі. Такъ какъ болѣе или менѣе непрерывное освѣщеніе мѣстности ракетами требуетъ огромнаго расхода ихъ, то практически оно примѣняется лишь въ краткіе промежутки огневыхъ нападеній. Но для этого необходимо, чтобы части, кои должны принять участіе въ огневомъ бою, были бы готовы къ дѣйствію какъ только начнется усиленное выпусканіе ракетъ. Успѣхъ пользованія ими для освѣщенія мѣстности съ развѣдывательной цѣлью слѣдуетъ главнымъ образомъ основывать на усиленіи наблюденія путемъ сосредоточенія вниманія къ освѣщаемому въ данное время пространству ряда наблюдателей съ болѣе широкаго фронта. Кромѣ того, для экономіи въ расходованіи ракетъ, слѣдуетъ раздѣлить впередилежащую мѣстность на рядъ полосъ съ тѣмъ, чтобы соответственно назначенные ракетомателі дѣйствовали бы, заранѣе ознакомившись въ предѣ-

дахъ своей полосы со свойствами ея, дабы знать въ какомъ направленіи всего цѣлесообразнѣе выпускать ракеты.

Примѣняя ракеты для сигнализациі надо почаще мѣнять ея систему, такъ какъ иначе противникъ легко можетъ, разгадавъ ее и примѣнивъ соответствующимъ образомъ, причинить ущербъ войскамъ, ею пользующимся.

Борьба съ освѣтительными приборами, кромѣ примѣненія съ этой цѣлью прожекторовъ, ведется соответствующими приемами дѣйствій войскъ и обстрѣливаніемъ прожекторовъ артиллерійскимъ, пулеметнымъ и ружейнымъ огнемъ.

Относительно перваго, пассивнаго способа борьбы, можно замѣтить слѣдующее: при періодическомъ освѣщеніи мѣстности слѣдуетъ передъ подходомъ луча прожектора или разрывомъ ракетъ залечь, плотно прижимаясь къ землѣ, либо, если можно, пользуясь для этого всякими углубленіями и предметами, могущими затѣнить залегшихъ, кои должны оставаться въ періодъ освѣщенія въ неподвижномъ состояніи. При внезапномъ освѣщеніи хорошо мгновенно остановиться и не шевелиться. При постоянномъ освѣщеніи слѣдуетъ, либо, пользоваться для движенія площадями тѣни отъ имѣющихся мѣстныхъ предметовъ, либо, прибѣгать къ движенію, избѣгая рѣзкихъ измѣненій формы строя и держа ружья за собой, либо, примѣнять способъ переползанія. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ оказаться полезнымъ движеніе стремительными перебѣжками отъ одного неосвѣщеннаго пространства къ другому, занимая въ этомъ послѣднемъ не то мѣсто, гдѣ противникъ потеряетъ изъ виду перебѣгающихъ, а передвинувшись, пользуясь тѣнью, куда нибудь впередъ или въ стороны.

Успѣхъ огневаго дѣйствія по прожекторамъ основывается, главнымъ образомъ, на томъ, насколько правильно опредѣлена дистанція, что въ ночное время сдѣлать трудно. Впрочемъ, если имѣть измѣренную базу, то по ней и по угламъ съ концовъ ея, вопросъ этотъ можетъ быть рѣшенъ графически или вычисленіями. Иначе слѣдуетъ вести огонь на разную дальность. Болѣе дѣйствителенъ артиллерійскій и пулеметный огонь. Вести его слѣдуетъ съ краевъ освѣщеннаго пространства или съ сосѣднихъ участковъ. Слѣдуетъ помнить, что прекращеніе свѣта еще не означаетъ уничтоженія прожектора, почему надо быть готовымъ къ не-

обходимости вновь быстро открыть огонь, если прожекторъ снова откроетъ дѣйствіе, принявъ мѣры къ тому, чтобы рѣшить правильно вопросъ, — остался ли онъ на мѣстѣ или передвинулся куда нибудь.

г) Удушливые газы и газы, вызывающіе слезотеченіе.

Удушливые газы предназначаются для нанесенія противнику въ короткій промежутокъ времени большой убыли въ людяхъ и въ конскомъ составѣ въ то время, какъ собственныя войска остаются нетронутыми.

Успѣшное примѣненіе газовъ зачастую приводитъ къ очень большимъ потерямъ въ личномъ составѣ, создавая, нарушеніемъ равновѣсія силъ, выгодныя условія къ тактическому и оперативному использованию собственныхъ средствъ борьбы.

Удушливые газы либо выпускаются изъ специальныхъ хранилищъ (баллоны) и переносятся въ районъ дѣйствій тягой воздуха (вѣтромъ), либо, ими снаряжаются снаряды артиллеріи бомбометовъ и минометовъ, коими и ведется огонь по желаемымъ цѣлямъ.

Первый способъ даетъ болѣе ощутительные результаты, такъ какъ въ такомъ случаѣ сила дѣйствія газовъ можетъ быть болѣе или менѣе равномерно распространена на весьма значительную площадь, а именно, — протяженіемъ по фронту нѣсколько превышающую линію расположенія баллоновъ, а въ глубину, при благоприятныхъ условіяхъ мѣстности и погоды, простирающуюся на 6—8 и болѣе верстъ.

При обстрѣливаніи же снарядами съ удушливыми газами, дѣйствіе ихъ носитъ болѣе или менѣе мѣстный характеръ, причѣмъ они не могутъ быть распространены даже на незначительной площади, въ столь же плотномъ состояніи.

Но въ то время какъ при первомъ способѣ требуется сравнительно много времени на то, чтобы они продвинулись далеко впередъ, при помощи артиллеріи можно почти мгновенно перемѣщать газы на большое разстояніе, опредѣляемое дальностью стрѣльбы данной системы орудій, чѣмъ достигается болѣе неожиданность появленія ихъ въ рядахъ противника.

Примѣненіе удушливыхъ газовъ, выпускаемыхъ изъ баллоновъ, требуетъ специальныхъ работъ по доставкѣ, разстановкѣ и выпускѣ газовъ изъ баллоновъ, сопряженныхъ съ известной опасностью для своихъ войскъ, въ особенности, если работы приходится вести подъ артиллерійскимъ огнемъ противника, могущимъ повреждать баллоны съ газомъ.

Поэтому, при разстановкѣ баллоновъ, помимо осторожнаго обращенія съ ними, должны приниматься противогазовые мѣры, причемъ не только специальными командами, ихъ обслуживающими, но и войсками, находящимися въ районѣ расположенія баллоновъ.

Для успешнаго примѣненія газовъ требуется наличие цѣлаго ряда благоприятныхъ условій, съ чѣмъ и приходится считаться при пользованіи ими. Конечно, прежде всего необходимо, чтобы результатами ихъ дѣйствій можно было бы немедленно воспользоваться, такъ какъ сама по себѣ потеря даже нѣсколькихъ тысячъ бойцовъ особаго значенія не имѣетъ, ибо подведенными резервами можно возстановить положеніе. Поэтому необходимо, чтобы ко времени дѣйствія газовъ всѣ приготовленія къ атакѣ были бы закончены, причемъ части, предназначенныя для наступленія, имѣли-бы респираторы, вполне надежно обезпечивающіе бойцовъ отъ отравленія газами. Затѣмъ, необходимо, чтобы появленіе газовъ являлось для противника болѣе или менѣе неожиданнымъ. Съ этой цѣлью всѣ приготовленія къ выпуску газовъ должны производиться возможно скрытно, а баллоны устанавливаться недалеко отъ расположенія противника. Скрытность лучше всего достигается производствомъ работъ ночью и расположеніемъ баллоновъ либо въ рвахъ существующихъ окоповъ и траншей, либо, въ специально вырытыхъ съ этой цѣлью рвахъ, съ принятіемъ мѣръ для замаскированія ихъ отъ наземной и воздушной развѣдки. Удаленіе линіи расположенія баллоновъ не должно превышать 1—2-хъ веретъ, такъ какъ иначе, газы, во-первыхъ, подойдутъ въ слишкомъ разрѣженномъ состояніи, а во-вторыхъ, — на прохожденіе ихъ уйдетъ столько времени, что противникъ успеетъ принять мѣры противодѣйствія. Лучшимъ временемъ для выпуска газовъ является разсвѣтъ, когда сонъ людей наиболѣе крѣпокъ, или же, подъ вечеръ, когда можно рассчитывать, что противникъ ослабитъ свою дневную бдительность.

Въ отношеніи благоприятствованія мѣстныхъ условій можно замѣтить слѣдующее: мѣстность, раздѣляющая обѣ стороны и на самой позиціи противника должна быть по возможности ровной, безъ значительныхъ мѣстныхъ предметовъ, могущихъ оказывать вліяніе на измѣненіе направленія тяги воздуха и на задержку поступательнаго движенія газовъ. На ней не должно быть большихъ водоемовъ, поглощающихъ газы, и углубленій, ввидѣ овраговъ, долинъ, выемокъ и пр., пр., въ кои, газъ, благодаря плотности, легко осаждается. Что касается состоянія погоды, то необходимо, чтобы воздухъ, въ особенности въ нижнихъ своихъ слояхъ, не былъ-бы насыщенъ влагой, а вѣтеръ, слабой или средней силы, отличался-бы своимъ постоянствомъ. Всѣ перечисленныя условія въ совокупности приводятъ къ тому, что газами, выпускаемыми изъ баллоновъ, приходится пользоваться сравнительно рѣдко.

Но, если вообще представится благоприятный случай для ихъ примѣненія, то надо постараться извлечь изъ этого максимумъ выгоды.

Особенно пригодны удушливые газы въ борьбѣ за укрѣпленныя позиціи, гдѣ элементъ времени играетъ меньшую роль, почему получается известная свобода въ выборѣ мѣста и момента для ихъ примѣненія.

Наиболѣе цѣлесообразно использовать удушливые газы для подготовки прорыва непріятельской позиціи, для чего ихъ приходится выпускать съ фронта значительнаго протяженія и въ очень большомъ количествѣ; съ успѣхомъ можно примѣнять ихъ и для «выкуриванія» противника съ опорныхъ пунктовъ, трудно поддающихся артиллерійской подготовкѣ; въ этомъ случаѣ желательно выпускать газы съ близкаго расстоянія; такъ какъ иначе, при небольшомъ протяженіи по фронту опорныхъ пунктовъ, очень трудно будетъ правильно «нацѣлить» облако газа, почему для успѣха придется выпустить большое количество ихъ.

Одновременно съ наплывомъ облака газовъ на расположеніе противника, очень полезно открыть по немъ артиллерійскій огонь, а если газы пущены съ близкаго расстоянія, то и пулеметный огонь: это не только увеличитъ моральный эффектъ, но можетъ послужить къ значительному увеличенію потерь, такъ какъ подъ вліяніемъ дѣйствія газовъ про-



тивникъ, поневоля, «зашевелится», представляя благодарную цѣль для артиллеріи, а пытаюсь укрыться отъ нее въ углубленныхъ мѣстахъ,—будетъ подвергаться особенно разрушительному дѣйствію наиболѣе плотныхъ словъ газа.

Такъ какъ дѣйствіе газовъ довольно продолжительно, то части, назначенныя для эксплуатаціи достигнутыхъ ими результатовъ должны быть снабжены противогазами. Предохранительныя же мѣры во время выпуска газовъ должны быть приняты такъ же сосѣдними частями на случай, если произойдетъ перемѣна вѣтра. Съ этой цѣлью сосѣднія части слѣдуетъ заблаговременно предупредить о томъ, что готовится газовая атака.

Примѣненіе удушливыхъ газовъ дѣйствіемъ артиллеріи, снабженной соответствующими снарядами, менѣе зависитъ отъ вышеперечисленныхъ условій, но зато и результаты много слабѣе. Всего полезнѣе примѣнить этотъ способъ дѣйствіемъ по скопленіямъ войскъ, по артиллерійской прислугѣ и по наблюдательнымъ пунктамъ. Въ случаѣ же неизвѣстности точнаго мѣстонахожденія указанныхъ цѣлей, цѣлесообразнѣе всего подвергать артиллерійскому обстрѣлу снарядами съ удушливыми газами тѣ пространства, на коихъ, по условіямъ боя, нежелательно допустить скопленія войскъ противника. Съ пользой можетъ быть примѣненъ этотъ способъ употребленія газовъ и для образованія завѣсы, въ особенности, если ее слѣдуетъ установить на мѣстности, изобилующей низинами и углубленіями, коихъ противникъ при движеніи не можетъ миновать.

При наличіи ручныхъ гранатъ, снаряженныхъ удушливыми газами, слѣдуетъ ими пользоваться для забрасыванія окоповъ противника и отраженія штурма въ безвѣтренную погоду или при небольшомъ вѣтрѣ, направленнымъ въ сторону противника, причемъ лишь до тѣхъ поръ, пока противникъ не одѣнетъ масокъ, такъ какъ иначе дѣйствіе ихъ, будучи мѣстнымъ, не дастъ желаемыхъ результатовъ.

Газы, вызывающіе слезотеченіе служатъ для лишенія бойцовъ возможности пользоваться въ полной мѣрѣ зрѣніемъ, что, главнымъ образомъ, препятствуетъ успешному дѣйствію огнестрѣльнымъ оружіемъ. Газы эти преимущественно примѣняются путемъ артиллерійской стрѣльбы

снарядами, наполненными ими. Однако, надо полагать, что съ успѣхомъ, съ той же цѣлью, могутъ быть примѣнены и бомбометы.

Огонь снарядами съ подобнымъ газомъ для дѣйствій по артиллерійской прислугѣ и наблюдателямъ съ цѣлью захватить ихъ врасплохъ можетъ вестись одновременно, чередуя его стрѣльбой обыкновеннымъ снарядомъ фугаснаго дѣйствія. Однако, расходъ снарядовъ оправдывается только при надежной пристрѣлкѣ.

Обстрѣливаніе пулеметовъ и пѣхоты противника подобными снарядами полезно лишь тогда, когда такимъ путемъ имѣется ввиду ослабить уже ведущіеся пулеметный и ружейный огонь, либо,—лишить противника возможности открыть дѣйствительный огонь по тѣмъ цѣлямъ, которыя по ходу боя должны открыться.

Огонь можно вести или по мѣсту расположенія обстрѣливаемыхъ живыхъ цѣлей, или же, зная направленіе вѣтра, по району, откуда тягой воздуха газы будутъ отнесены по назначенію.

Мѣры борьбы съ удушливыми газами, выпускаемыми изъ баллоновъ, состоятъ въ слѣдующемъ: а) въ организаціи развѣдки съ цѣлью своевременнаго обнаруженія работъ по установкѣ газовыхъ баллоновъ и по выпуску изъ нихъ газа; б) въ использованіи такихъ средствъ связи и сигнализаци, коими обезпечивалась бы возможность быстрого оповѣщенія войскъ и ближайшихъ тыловыхъ учрежденій о выпускѣ облака газовъ; в) въ использованіи различныхъ противогазовыхъ средствъ; г) въ затрудненіи противнику артиллерійскимъ огнемъ, бомбометами и вылазками производить необходимыя работы по доставкѣ, установкѣ и выпуску газовъ изъ баллоновъ; д) въ примѣненіи приѣмовъ дѣйствія, ослабляющихъ вредоносность газовъ; е) въ борьбѣ тѣмъ же средствомъ, т. е. газами, упреждая противника временемъ использованія ихъ.

а) Развѣдка подготовительныхъ работъ по выпуску газовъ ведется съ летательныхъ аппаратовъ, съ наблюдательныхъ пунктовъ и путемъ «прислушиванія» къ тому, что происходитъ въ непріятельскихъ линіяхъ при помощи выдвигаемыхъ впередъ лазутчиковъ. Начало выпуска газовъ обнаруживается шумомъ выбивающихся изъ баллоновъ га-

зовъ и появленіемъ облака ихъ; но, если газы безцвѣтны, а въслѣдствіе удаленности мѣста выпуска ихъ шума услышать нельзя, то обнаружить ихъ приближеніе можно только тогда, когда въ сферу ихъ дѣйствій попадутъ свои люди.

Съ этой цѣлью, въ особенности въ дни благопріятствующихъ использованию газовъ, должны быть заложены секреты возможно дальше къ сторонѣ противника.

б) Своевременное оповѣщеніе войскъ о выпускѣ газовъ всего лучше достигается примѣненіемъ наблюдателями простѣйшихъ видовъ сигнализациі, за мѣстомъ дѣйствія коей, въ свою очередь, должно быть установлено наблюдение съ пунктовъ, надежно связанныхъ съ ближайшими войсковыми частями, начальниками и тыловыми учрежденіями для дальнѣйшаго широкаго распространенія среди нихъ извѣстія объ этомъ.

Сигнализациа можетъ примѣняться свѣтовая и звуковая, причемъ, на случай отказа ея дѣйствія, полезно связать телефономъ болѣе выдвинутыхъ впередъ наблюдателей съ передовой линіей войскъ или съ центральной станціей даннаго участка.

в) Противогазовые средства имѣютъ назначеніемъ ослаблять насыщенность воздуха ядовитыми газами, обезвреживать ихъ передъ вдыханіемъ и закрывать доступъ ихъ къ глазамъ.

Для ослабленія плотности газовъ могутъ быть примѣнены слѣдующія средства: устройство непосредственно передъ линіей окоповъ и укрѣпленій глубокихъ канавъ, въ которыя опускаются газы благодаря своей тяжести; сжиганіе горючаго матеріала, дающаго сильный жаръ, для чего ближе къ линіи огня заблаговременно раскладывается сплошная полоса горючаго матеріала, какъ то хвороста, соломенныхъ жгутовъ, пакли и пр., скрѣпленныхъ съ земной поверхностью и облитыхъ керосиномъ или смолой, воспламеняемыхъ непосредственно передъ приближеніемъ облака газовъ; разстановка въ внутреннихъ рвахъ окоповъ и укрѣпленій, а такъ же въ блиндажахъ, ведеръ или лоханокъ съ водой, насыщенной веществами, поглощающими данный газъ, (обыкновенно известь, сода и пр.); примѣненіе для болѣе полныхъ результатовъ распылителей этой жидкости ввидѣ ручныхъ и ножныхъ гидрапультовъ, при помощи которыхъ рас-

пыленная струя жидкости направляется навстрѣчу газамъ, вдоль рвовъ окоповъ и для заполнения ею закрытыхъ помѣщеній; приспособленіе закрытыхъ, въ особенности болѣе или менѣе значительныхъ, жилыхъ помѣщеній (блиндажи для войскъ и начальствующихъ лицъ, подземные ходы сообщенія) къ возможно герметической закупоркѣ ихъ на время прохождения наиболѣе плотныхъ слоевъ газа; примѣненіе минометовъ и бомбометовъ, въ крайнемъ случаѣ, ручныхъ гранатъ и артиллеріи для разметыванія газовъ разрывомъ такихъ снарядовъ въ полосу ближайшей къ фронту позиціи.

Для обезвреживанія газовъ передъ вдыханіемъ примѣняются спеціальныя повязки или маски, а для защиты глазъ — очки. Повязки или маски требуютъ періодическаго смазыванія ихъ, почему, въ дополненіе къ нимъ, люди снабжаются соотвѣтствующей жидкостью.

Всѣ эти противогазовые средства, примѣняемые въ совокупности, причемъ умѣло и своевременно, въ достаточной мѣрѣ гарантируютъ бойцовъ отъ смертельныхъ отравленій удушливыми газами, но для этого необходимо находиться въ постоянной готовности использовать ихъ; особенно бдительнымъ, слѣдуетъ быть въ тѣхъ случаяхъ и въ тѣ періоды, когда въ наличіи имѣются условія, благопріятствующія примѣненію газовъ противникомъ.

д) Затрудненіе противнику подготовительныхъ дѣйствій, необходимыхъ при примѣненіи удушливыхъ газовъ, ведется, по обнаруженіи ихъ развѣдкой, обстрѣливаніемъ огнемъ артиллеріи, бомбометовъ и минометовъ мѣсть установки баллоновъ и тѣхъ путей или ходовъ сообщеній, по которымъ производится доставка ихъ. Огонь ведется не только съ цѣлью мѣшать работамъ, но и для уничтоженія самихъ баллоновъ, почему его всего цѣлесообразнѣе использовать въ тихую погоду или при направленіи вѣтра въ сторону противника. Огонь слѣдуетъ открывать сразу возможно интенсивный, а затѣмъ, — возобновлять его какъ только противникъ снова усиленно приметя за работы.

Вылазки, для затрудненія противнику работъ по установкѣ баллоновъ, а такъ же, для уничтоженія этихъ послѣднихъ полезно производить лишь тогда, когда вѣтеръ дуетъ въ сторону противника или состояніе погоды неблагопріятствуетъ дѣйствію газовъ. Производящіе вылазку должны

имѣть надѣтыми надежно дѣйствующія маски и быть снабженными ручными гранатами, позволяющими причинять ущербъ противнику съ нѣкотораго разстоянія. Основывать успѣхъ ихъ дѣйствій слѣдуетъ на внезапности. Если удастся ворваться въ рвы съ установленными въ нихъ баллонами, послѣдніе слѣдуетъ попытаться забрать съ собой, либо, закопать, либо, собрать на видномъ мѣстѣ. По возвращеніи съ таковой вылазки, о результатахъ ея слѣдуетъ немедленно дать знать на батареи, кои могли бы помѣшать противнику возобновить работы по установкѣ баллоновъ или разстрѣлять газовые, собранные на видномъ мѣстѣ.

д) Приемы дѣйствій, ослабляющія вредоносность газовъ основаны на свойствахъ ихъ: тяжести, подвижности и наибольшей плотности облака газовъ ближе къ средней его части.

Съ этой цѣлью слѣдуетъ: избѣгать занимать низменныя мѣста, въ особенности глубокія ямы, овраги, канавы съ крутыми краями, не допуская скопленія въ нихъ войскъ; во всѣхъ случаяхъ предпочитать дѣйствовать стоя, а, если обстрѣль противника мало дѣйствителенъ, — выходить на болѣе возвышенныя мѣста; для краткости пребыванія въ сферѣ облака газовъ избѣгать совершать движенія попутно его поступательнаго движенія, а быстро идти въ встрѣчномъ направленіи. Последнее обстоятельство, иногда, можетъ дать возможность встрѣтить газовую атаку контръ-атакой, позволяющей встрѣтить противника «въ чистомъ полѣ» и поразить его неожиданностью.

е) Упрежденіе противника газовой атакой должно завершаться дѣйствіями, направленными къ уничтоженію или обезвреживанію установленныхъ имъ баллоновъ.

Борьба съ удушливыми газами, посылаемыми противникомъ при помощи артиллеріи, бомбометовъ и минометовъ должна носить примѣрно тотъ же характеръ, но благодаря меньшей дѣйствительности ихъ, конечно, не всѣ противогазныя средства и не повсемѣстно придется использовать. Вопросъ здѣсь сводится, главнымъ образомъ, къ принятію мѣръ для быстрого оповѣщенія всѣхъ войскъ о примѣненіи противникомъ газовъ.

Борьба съ газами, вызывающими слезотеченіе, ведется при помощи защиты глазъ очками.

Въ заключеніе слѣдуетъ отмѣтить, что, такъ какъ, газовыя атаки предпринимаются чаще всего какъ подготовительное

средство къ успѣшному, затѣмъ, продвиженію пѣхоты впередъ съ цѣлью штурма всего участка, подвергшагося газовой атакѣ, либо, для общаго приближенія къ фронту позиціи, или, для занятія отдѣльныхъ важныхъ рубежей, то принимая мѣры борьбы противъ газовъ, нельзя ослаблять и обороноспособность свою на данномъ фронтѣ; однако, имѣя ввиду, что огневое дѣйствіе пѣхоты и пулеметовъ окажется на первыхъ порахъ ослабленнымъ необходимостью принятія противогазовыхъ мѣръ и стѣсненнымъ кругозоромъ, огневую оборону слѣдуетъ основывать, главнымъ образомъ, на дѣйствіи артиллеріи, стоящей дальше отъ противника, почему газы подойдутъ къ ней много позже и въ уже ослабленномъ состояніи.

Съ этой цѣлью, артиллерія, по выпускѣ облака газовъ, должна образовать огневую завѣсу, поддерживаемую до тѣхъ поръ, пока донесенія пѣхоты или личный обзоръ проекодящаго передъ фронтомъ позиціи не выяснитъ положеніе дѣлъ и бесполезность дальнѣйшей стрѣльбы.

Огневую завѣсу желательно образовывать непосредственно впереди линіи искусственныхъ препятствій, но, конечно, безъ риска поражать бойцовъ передовой линіи позиціи. Выгода веденія огня по этой полосѣ заключается въ томъ, что противникъ встрѣтитъ затрудненіе въ форсированіи линіи искусственныхъ препятствій, а разрывы снарядовъ будутъ способствовать «разметыванію» газовъ непосредственно передъ надвиганіемъ ихъ на линію стрѣлковъ.

д) Бомбометы, минометы, ручныя гранаты.

Въ общихъ чертахъ о примѣненіи этихъ средствъ борьбы говорилось въ I отдѣлѣ настоящаго труда. Разнообразіе же системъ ихъ и постоянное совершенствованіе конструктивныхъ данныхъ, мѣняющихся свойства ихъ, не позволяютъ касаться въ деталяхъ этого вопроса, почему мы и ограничимся сказаннымъ ранѣе объ ихъ примѣненіи.

III. Обучение и воспитание войскъ.

Касаясь этихъ вопросовъ, для правильности освѣщенія ихъ, слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о характерѣ военныхъ дѣйствій въ текущую войну и условіяхъ укомплектованія войсковыхъ частей, а равно, — о свойствахъ того «матеріала», которымъ питается наша армія, такъ какъ этимъ опредѣляется въ какой мѣрѣ необходимы занятія по воспитанію и обученію войскъ на театрѣ войны, насколько тому благоприятствуютъ условія военныхъ дѣйствій, какъ организовать ихъ и, наконецъ, въ какомъ направленіи, въ зависимости отъ положительныхъ и отрицательныхъ свойствъ природы нижнихъ чиновъ (въ массѣ), вливаемыхъ въ армію, слѣдуетъ ихъ вести.

Военныя дѣйствія въ текущую войну характеризуются крайней напряженностью операцій, сопровождаемыхъ цѣлымъ рядомъ жестокихъ боевъ, ослабляющихъ въ короткій срокъ составъ многихъ войсковыхъ частей на $\frac{3}{4}$ и болѣе; операцій, смѣняемыхъ длительными періодами «противостоянія» сторонъ на сильно укрѣпленныхъ позиціяхъ, иногда очень сближенныхъ, но безъ попытокъ прервать полное затишье боевыми выступленіями въ болѣе или менѣе крупномъ масштабѣ.

Имѣя ввиду участіе въ операціяхъ массовыхъ армій, несущихъ огромныя потери, укомплектованія приходится отправлять въ армію изъ числа прошедшихъ сокращенный курсъ обученія.

Изъ только что сказаннаго видно, что военныя обстоятельства, зачастую, въ періоды затишья, предоставляютъ время и болѣе или менѣе подходящія условія для веденія занятій по спайкѣ и боевой подготовкѣ частей, пополненныхъ большимъ количествомъ запасныхъ.

Изъ характерныхъ свойствъ нашихъ призывныхъ, конечно, беря ихъ въ массѣ, можно отмѣтить слѣдующія: религиозность и нравственность въ смыслѣ соблюденія христіанскихъ завѣтовъ, особенно ярко проявляемая съ прибытіемъ на театръ войны; покорность; массовая храбрость; привязчивость и готовность слѣпо вѣрить и идти за сумѣвшимъ покорить сердце бойца; выносливость и нетребовательность; общительность. Таковы положительныя свойства. Къ отрицательнымъ можно отнести: невысокое умственное развитіе, извѣстная лѣнь мысли и слабо развитая наблюдательность; недостаточная личная самостоятельность и потребность къ тому, чтобы быть руководимымъ; впечатлительность и быстрая смѣна настроенія; недостаточная заботливость о себѣ и къ ввѣренному его попеченію имуществу; отсутствіе аккуратности; излишняя довѣрчивость къ неблагоприятнымъ слухамъ.

Конечно, этотъ рядъ качествъ, отрицательныхъ для истиннаго воина, далеко не веѣмъ присущъ въ одинаковой мѣрѣ, и, въ значительной степени покрывается положительными свойствами природы бойца, но, тѣмъ не менѣе, перечень ихъ указываетъ на необходимость настойчивой работы не только въ цѣляхъ ослабленія отрицательнаго значенія тѣхъ изъ нихъ, кои вліяютъ на моральную сторону дѣла, но и для успѣха обученія, коему въ значительной мѣрѣ неблагоприятствуютъ нѣкоторыя изъ нихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ положительныя, такъ и отрицательныя свойства природы бойцовъ, поступающихъ на укомплектованіе, должны быть учтены при опредѣленіи направленія, въ какомъ желательнo вести занятія по воспитанію и обученію войскъ съ цѣлью достиженія въ возможно короткій срокъ наиболѣе полныхъ результатовъ.

Конечно, въ этомъ отношеніи будетъ полезно дать возможно полное развитіе положительнымъ качествамъ и, борясь противъ вреднаго вліянія отрицательныхъ, не упускать случая принимать такъ же мѣры къ созданію условій, возможно менѣе благоприятствующихъ проявленію тѣхъ изъ нихъ, которыя не поддаются быстрому искорененію.

Перейдемъ теперь къ вопросу объ организаціи занятій по обученію и воспитанію войскъ, а, затѣмъ, дадимъ и нѣкоторыя практическія указанія по существу дѣла.

Организація занятій по обученію войск обуславливается положеніемъ, въ которомъ находится въ настоящее время данная часть, но, во всякомъ случаѣ, они должны вестись какъ съ старослужащими, такъ и съ вновь прибывшими. Первые, привлекаются къ занятіямъ для поддержанія ихъ боевой подготовки на должномъ уровнѣ и для спайки съ ними вновь прибывающихъ; кромѣ того, ихъ участіе въ занятіяхъ облегчаетъ и ускоряетъ подготовку послѣднихъ. Обученіе же вновь прибывшихъ особенно важно, имѣя ввиду, что, во-первыхъ, многіе изъ нихъ, по условіямъ расквартированія запасныхъ частей, еще «не нюхали» поля, обучались «на слѣхъ», не могли быть ознакомлены съ приѣмами дѣйствій, выработанными боевой практикой, а во-вторыхъ, и потому, что только «на дѣлѣ» начальники могутъ ознакомиться со степенью подготовленности вновь прибывшихъ къ нимъ укомплектованій, характеромъ и свойствами каждаго бойца. Въ частности, занятія съ послѣдними могутъ послужить къ постепенному приученію ихъ къ боевымъ опасностямъ и дѣйствіямъ въ соответствующей обстановкѣ; для этого можетъ быть примененъ приѣмъ посылки ихъ на передовыя позиціи и включеніе въ составъ частей, производящихъ вылазки и поиски. Конечно, въ періодъ веденія операцій наступательнаго или отступательнаго характера занятія по усовершенствованію боевой подготовки будутъ носить случайный характеръ, но, тѣмъ не менѣе, если укомплектованія только что прибыли или продолжаютъ прибывать, необходимо, при первой къ тому возможности, вести обученіе ихъ, но въ данномъ случаѣ занятія будутъ носить скорѣе словесный характеръ и вновь прибывшимъ будетъ объясняться команднымъ составомъ и старослуживыми что, какъ и почему надо дѣлать.

Но, если наступитъ длительный періодъ боевого затишья, хотя бы и связанный съ нахожденіемъ въ близкомъ боевомъ соприкосновеніи съ противникомъ, слѣдуетъ немедленно приступить къ планомерному веденію занятій по обученію.

Офицерскій резервъ (въ случаѣ его наличія при частяхъ) долженъ имѣть назначеніе не только восполнять убыль въ бояхъ, но такъ же смѣнять тѣхъ, кто въ жестокихъ, многодневныхъ бояхъ, въ силу нервнаго и физическаго переутомленія, лишится временно способности продолжать съ честью многотрудную офицерскую работу.

Учебныя же команды, въ такихъ случаяхъ будутъ выделять необходимое количество бойцовъ, подготовленныхъ къ обязанностямъ унтеръ-офицеровъ, что обезпечитъ постоянное пребываніе части въ состояніи соорганизованности.

Для бѣльшей авторитетности нижнихъ чиновъ, проходящихъ черезъ учебную команду, ихъ слѣдуетъ за оказанія въ бояхъ отличія переименовывать въ соответствующія званія, не считаясь съ тѣмъ, есть ли вакантныя должности или нѣтъ.

При наступленіи боевого затишья, тѣ изъ влитыхъ въ строй, кои не прошли полнаго курса учебной команды, могутъ быть возвращены въ нее для дальнѣйшаго усовершенствованія въ военномъ дѣлѣ.

Занятія по усовершенствованію боевой подготовки должны преимущественно заключаться въ упражненіяхъ въ полѣ, въ составѣ цѣлыхъ частей (ротъ, батальоновъ), для чего, въ періоды перерывовъ въ операціяхъ, слѣдуетъ, постепенной смѣной частей на фронтѣ, дать возможность каждой изъ нихъ принять участіе въ этихъ занятіяхъ.

Занятія въ полѣ слѣдуетъ вести съ возможной интенсивностью, уделяя на это до 4—5 часовъ въ день. Въ частяхъ же, находящихся въ данное время на фронтѣ позиціи, ведутся занятія словесностью.

Упражненія въ полѣ могутъ касаться всехъ видовъ дѣятельности войскъ, но, если рассчитывать на возможность продолжительнаго боеваго затишья нельзя, то съ цѣлью пропустить черезъ нихъ все части даннаго войсковаго соединенія, приходится ограничиваться прохожденіемъ тѣхъ отдѣловъ обученія, которые, либо слабѣе усвоены, либо, по ходу дѣлъ, могутъ явиться «репетиціонными» къ предстоящимъ дѣйствіямъ.

Во всякомъ случаѣ, необходимо имѣть ввиду, что войска, въ періоды позиціоннаго веденія войны, очень быстро утрачиваютъ маршевую способность и сохранность «дыханія» въ бѣгѣ и при быстрой ходьбѣ; принимая же во вниманіе, что и вновь прибывающіе на укомплектованіе очень часто оказываются либо утратившими эти качества во время длительного переѣзда, либо не втянутыми въ нихъ на мѣстѣ подготовки, слѣдуетъ постоянно тренировать части, отведенныя въ тылъ, въ производствѣ маршей, быстрой ходьбѣ и дли-

тельномъ бѣгѣ, причемъ обязательно вести эти упражненія въ полномъ походномъ снаряженіи.

Труднѣе разрѣшается вопросъ съ упражненіями въ стрѣльбѣ. Но эти занятія обыкновенно приходится вести съ небольшимъ числомъ людей, наиболѣе отставшихъ. Практически этотъ вопросъ часто удается разрѣшать, посылая такихъ нижнихъ чиновъ въ окопы, гдѣ они могутъ упражняться веденіемъ огня по расположенію противника и по падающимъ мишенямъ изъ подручнаго матеріала (обрубки бревенъ, консервные банки, полѣнья и пр.), выставленнымъ въ ночное время впереди расположенія окоповъ.

Методъ обученія, учитывая умственный укладъ нашего бойца въ массѣ, долженъ отличаться наглядностью, легкой запоминаемостью, возбужденіемъ сообразительности и вниманія нижнихъ чиновъ, не вызывая при этомъ длительнаго умственнаго напряженія ихъ; кромѣ того, необходима частая повторность каждаго упражненія.

Съ цѣлью наглядности, обученіе слѣдуетъ вести «показомъ», причемъ, имѣя ввиду, какъ поднимаетъ въ глазахъ нижнихъ чиновъ авторитетъ офицера умѣніе и знаніе того, чему онъ учитъ, желательно чтобы г.г. офицеры сами показывали бы приемы дѣйствій.

«Показъ» слѣдуетъ сопровождать объясненіемъ: почему именно такъ, а не иначе надо это дѣлать, предоставляя обучающимся возможность убѣдиться въ справедливости объясненій зрительнымъ впечатлѣніемъ или работой мысли.

Для болѣе легкой запоминаемости каждаго приема дѣйствій или соотвѣтствующаго вопроса, разрѣшаемаго словесно, а такъ же, съ цѣлью развитія сообразительности, крайне полезно вести занятія въ подходящихъ мѣстныхъ условіяхъ, и, поставивъ обучаемаго въ положеніе, вызывающее осуществленіе извѣстнаго дѣйствія, заставляя его или того, кто окажется болѣе сообразительнымъ, самому дойти до сути вопроса.

Для развитія вниманія желательно при каждомъ упражненіи вводить новыя данныя обстановки, требующія внесенія измѣненій въ дѣйствія, при этомъ надо добиваться фактическаго исполненія ихъ, или же, путемъ заданія вопросовъ, убѣждаться въ томъ, что вниманіе нижними чинами не утрачено.

Съ цѣлью не подвергать умственнаго напряженія обучае-

мыхъ тяжелымъ испытаніямъ, занятія, особенно словесныя, надо періодически прерывать хотя бы короткимъ умственнымъ отдыхомъ; съ этой же цѣлью словесныя занятія вообще желательно вести въ обстановкѣ, позволяющей обучаемымъ держать себя съ извѣстной непринужденностью.

Для того, чтобы обучаемые могли уяснить себѣ сущность извѣстныхъ упражненій, необходимо, ведя занятія въ полѣ, обязательно заставляя каждаго продѣлывать все, что связано съ даннымъ упражненіемъ, удѣляя на это столько времени, сколько фактически, въ обстановкѣ дѣйствительности, оно можетъ занять.

Для болѣе прочной запоминаемости пройденнаго, слѣдуетъ періодически повторять упражненія.

Съ цѣлью внушенія обучаемымъ увѣренности въ томъ, что учатъ ихъ дѣлу, кромѣ примѣненія приема разъясненія сущности каждаго дѣйствія, полезно дѣлать ссылки на дѣйствія своей части въ предшествовавшихъ бояхъ, въ которыхъ хоть нѣкоторые принимали участіе, заставляя этихъ послѣднихъ высказывать свои соображенія, кои какъ бы послужатъ цѣннымъ свидѣтельскимъ показаніемъ для остальныхъ, неучаствовавшихъ въ этихъ дѣйствіяхъ.

При веденіи занятій словесностью, слѣдуетъ избѣгать пользоваться самому уставами или иными пособіями, такъ какъ, не говоря уже о томъ, что это можетъ придать занятіямъ характеръ «сухости», очень часто, такимъ путемъ подрывается авторитетъ обучающаго, могущаго быть заподозрѣннымъ нижними чинами въ недостаткѣ знаній.

Въ заключеніе замѣтимъ, что обученіемъ не только должна преслѣдоваться цѣль достиженія извѣстнаго совершенства въ знаніяхъ и приемахъ дѣйствій, но и полученія каждымъ бойцомъ увѣренности въ себѣ. Для этого, при веденіи всякаго рода занятій, отнюдь не слѣдуетъ давать нижнимъ чинамъ остро чувствовать даже извѣстную долю несостоятельности ихъ въ дѣлѣ боевой подготовки, а, наоборотъ, подбадривать ихъ добрымъ словомъ или шуткой.

Перейдемъ теперь къ вопросу о воспитаніи войскъ на войнѣ. Въ этомъ направленіи война создаетъ даже болѣе благоприятныя условія, чѣмъ таковыя мирнаго времени, такъ какъ, во-первыхъ, на войнѣ ярче выступаютъ положительныя природныя качества бойца, во-вторыхъ, командный составъ

стоитъ ближе къ нижнимъ чинамъ и имѣть возможность составлять болѣе правильное сужденіе о психологическихъ особенностяхъ каждаго изъ нихъ, и, наконецъ, въ-третьихъ, каждый начальникъ, съ одной стороны, располагаетъ болѣе сильными и доказательными средствами воздѣйствія на нижнихъ чиновъ, а съ другой стороны, имѣетъ больше шансовъ вызвать привязанность этихъ послѣднихъ и полную готовность слѣпо слѣдовать его указаніямъ.

Все сказанное говорить за ту великую воспитательную роль на войнѣ каждаго начальника, которая нравственно обязываетъ его дѣлать въ этомъ направленіи все возможное, почитая это за свой святой долгъ.

Въ конечномъ итогѣ, задачей воспитанія должно явиться стремленіе выработать изъ каждаго нижняго чина бойца возможно сознательнаго, преисполненаго чувствомъ долга, способнаго проявить въ высшей мѣрѣ необходимое боевое воодушевленіе, настойчиваго и упорнаго въ достиженіи цѣли, не падающаго духомъ въ случаѣ неудачи, любящаго свою часть и гордящагося принадлежностью къ ней, увѣреннаго въ своемъ превосходствѣ надъ противникомъ, способнаго проявлять высшіе завѣты христіанства.

Успѣхъ воспитательской дѣятельности на войнѣ основывается: а) на примѣрѣ отношенія начальствующихъ лицъ къ исполненію воинскаго долга; б) на отношеніи команднаго состава къ нижнему чину какъ къ любимому младшему брату, нуждающемуся въ опеке и покровительствѣ и платящему за это безпредѣльной преданностью и готовностью слѣдовать всѣмъ указаніямъ; в) на постоянномъ общеніи команднаго состава съ нижними чинами съ цѣлью расширенія ихъ умственнаго кругозора и привитія имъ качествъ, цѣнныхъ для бойца, путемъ постоянныхъ разговоровъ съ ними и специальныхъ собесѣдованій на соотвѣтствующія темы; г) на установленіи такого жизненнаго уклада, который давалъ-бы возможно меньше времени на празднаго размышленія, особенно въ періоды неудачъ; д) на предупредительныхъ мѣрахъ, имѣющихъ цѣлью оберечь нижнихъ чиновъ отъ неблагоприятныхъ вліяній извнѣ и со стороны недостойныхъ товарищей, и, наконецъ, е) на примѣненіи карательныхъ мѣръ во всей строгости законовъ военнаго времени для дѣйствія устрашеніемъ, если прочія мѣры воздѣйствія окажутся въ данномъ случаѣ несостоятельными.

Изъ только что сказаннаго видно, что, въ сущности говоря, отъ занятій по воспитанію войскъ на войнѣ никакой организациі не требуется. Однако, это не исключаетъ случаевъ удѣленія спеціальнаго времени на веденіе собесѣдованій, особенно, когда они ведутся лицами, не располагающими возможностью постояннаго общенія съ нижними чинами, какъ, напримѣръ, старшими начальниками и лицами духовнаго званія.

Конечно, въ періоды боеваго затишья, когда въ наличности имѣется много свободнаго времени, можетъ оказаться не бесполезнымъ и установленіе специальныхъ занятій по моральному воспитанію войскъ, однако, слѣдуетъ замѣтить, что и въ такомъ случаѣ имъ не слѣдуетъ придавать характера лекцій, такъ какъ нашъ нижній чинъ мало воспримчивъ къ такому способу изложенія мыслей.

Переходя къ изложенію практическихъ указаній по вопросу о воспитаніи войскъ слѣдуетъ оговориться, что наша цѣль освѣтить его лишь постолько, поскольку это важно для неимѣющихъ опыта воспитательской дѣятельности и, такъ сказать, «намѣтить имъ вѣхи» для дальнѣйшаго совершенствованія въ этой области.

а) Каждый начальникъ долженъ постоянно помнить, что взоры и мысли нижнихъ чиновъ всегда устремлены на командный составъ и, что въ его дѣйствіяхъ онъ ищетъ примѣра, а въ настроеніи, — разгадки сомнѣній относительно истиннаго положенія дѣлъ.

Ввиду этого, каждый начальникъ, а, въ особенности, младшіе офицеры и ротные командиры, ближе всего стоящіе къ нижнимъ чинамъ, должны постоянно проявлять усиленную дѣятельность, интересъ къ событіямъ, исполнительность, внѣшнюю дисциплинированность, религіозную обрядность, бодрость духа и тѣла, раздѣляя съ нижними чинами связанная съ войной жизненныя лишения. Въ трудныя минуты, даже тогда, когда онѣ ясно сознаются команднымъ составомъ, ему слѣдуетъ сохранять наружное спокойствіе и стараться шуткой, крылатымъ словомъ или внѣшне веселымъ видомъ внушить людямъ спокойствіе и увѣренность. Имѣя ввиду любознательность нижнихъ чиновъ къ тому, что говорится въ кругу начальниковъ, слѣдуетъ быть осторожнымъ въ разговорахъ между собой не только въ присутствіи

нижнихъ чиновъ части, но и въ домашней обстановкѣ, въ присутствіи денщиковъ, всегда интервьюируемыхъ солдатами при посѣщеніи ими ихъ.

б) Отношеніе къ нижнимъ чинамъ должно отличаться простотой, доброжелательностью, заботливостью къ ихъ запросамъ не только матеріальнаго свойства, но и моральнаго порядка. Съ этой цѣлью, иногда, даже, полезна показная заботливость, выражаемая извѣстными дѣйствіями или вопросами, дающими нижнимъ чинамъ увѣренность въ томъ, что о нихъ думаютъ.

Простота отношеній къ нижнимъ чинамъ не должна, однако, переходить границъ и превращаться въ отношенія «за панибрата», такъ какъ нижній чинъ всегда долженъ чувствовать въ офицерѣ начальника и лицо, не только по должности, но и по своимъ достоинствамъ (умственному развитію и военной подготовкѣ), стоящее выше его.

Заботливость къ матеріальнымъ нуждамъ нижнихъ чиновъ должна выражаться въ стремленіи обезпечить имъ удобства отдыха, хорошее питаніе, возможность соблюденія чистоты, медицинскую помощь, своевременную получку денежнаго довольствія, наличіе подходящей по времени года одежды и обуви. Здѣсь очень часто не только придется ограничиваться принятіемъ извѣстныхъ мѣръ, но и давать руководящія совѣты къ тому, какъ при наличныхъ условіяхъ лучше всего удовлетворить имъ свои матеріальныя нужды.

Заботы объ удовлетвореніи моральныхъ запросовъ нижнихъ чиновъ заключаются въ принятіи мѣръ для предоставленія имъ возможности отправлять религіозныя обряды, поддерживать сношенія съ родиной, наполнять досугъ свой чтеніемъ, пѣніемъ, музыкой, играми и пр., видѣть память и вниманіе къ себѣ полученіемъ дарственныхъ вещей, получать свѣдѣнія о происходящемъ на войнѣ, получать нравственное удовлетвореніе оцѣнкой боевой дѣятельности ихъ добрымъ словомъ, пропечатаніемъ въ приказахъ и знаками отличія, наконецъ, получать совѣты по личнымъ дѣламъ.

Такой дѣятельностью каждый начальникъ, приобрѣтая къ тому же соответствующую репутацію боевой работой и проявленіемъ знанія военнаго дѣла, можетъ рассчитывать «овладѣть сердцемъ» почти cadaго бойца и, быть увѣреннымъ,

что очень быстро и все вновь прибывающіе на укомплектованіе подпадутъ подъ его неограниченное вліяніе.

в) Собесѣдованія и разговоры, либо, въ видѣ разъясненій нижнимъ чинамъ требованій службы, законоположеній и правъ ихъ, ведущіяся попутно съ исполненіемъ ими служебныхъ обязанностей, или во время веденія съ ними какихъ либо занятій, либо, — въ видѣ обращенія къ нимъ съ словами убѣжденія или для воодушевленія ихъ, составляютъ обязанность cadaго строевого начальника и должны найти себѣ самое широкое примѣненіе среди прочихъ воспитательныхъ мѣръ. Перечислить все темы, все вопросы, которые могутъ потребовать соответствующаго слова начальника конечно не представляется возможнымъ, почему приходится ограничиться лишь указаніемъ насущнѣйшихъ изъ нихъ.

На первомъ мѣстѣ поставимъ темы, касающіяся развитія въ нижнихъ чинахъ любви къ своей части, гордости принадлежности къ ней, готовности слѣдовать традиціямъ ея и не только поддерживать, но и содѣйствовать возрастанію боевой ея славы. Далѣе, можно поставить бесѣды, коими развиваются правильныя представленія о долгѣ службы, взаимоотношеніяхъ и о необходимости поддерживать установленный порядокъ.

Затѣмъ бесѣды религіозно-нравственнаго характера и на темы, касающіяся разъясненія нижнимъ чинамъ ихъ обязанностей, правъ и отвѣтственности за различныя нарушенія обязанностей службы. Наконецъ, собесѣдованія по злободневнымъ вопросамъ. Отдѣльно можно поставить тѣ обращенія къ нижнимъ чинамъ, съ которыми полезно, а, иногда, и необходимо выступать въ цѣляхъ поддержанія бодрости духа или для подъема его до крайняго предѣла напряженія.

Эти обращенія должны быть кратки, ярки, образны, проникнуты силой, причемъ высказываться твердымъ, ровнымъ, увѣреннымъ тономъ.

Что же касается остальныхъ, то залогомъ успѣшности ихъ является: немногосложность темы; убѣдительность доводовъ; обоснованіе ихъ на евангельскихъ изреченіяхъ, чувствѣ любви къ Царю, родинѣ и семьѣ, общеизвѣстныхъ поговорокъ и пословицахъ и т. д.; ясность изложенія вопроса и простота языка.

Конечно, часто придется повторять разговоры на тѣ же



темы, но, въ такомъ случаѣ, слѣдуетъ избѣгать вести ихъ въ тѣхъ же выраженіяхъ, подкрѣпляемыхъ прежними доводами, причѣмъ желательнѣе использовать для этого подходящій случай, дабы они не носили характера упорнаго навязыванія данной идеи. Помня, что нижніе чины, въ особенности, «по началу», относятся съ нѣкоторымъ недоувѣріемъ къ своимъ начальникамъ, полезно примѣнять пріемъ наведенія ихъ самихъ на мысль, которую имѣется въ виду передать, а затѣмъ уже, когда одинъ или нѣсколько человекъ выскажутся, и, остальные присоединятся къ нимъ, приступить къ развитію ея и комментаріямъ.

Отдѣльно скажемъ нѣсколько словъ о слѣдующихъ вопросахъ, кои должны быть основательно разъяснены специальными бесѣдами или въ разговорахъ при подходящихъ случаяхъ, а именно, — о поведеніи офицеровъ въ бою, объ обязательности выполненія въ бою задачи части, о сдачѣ въ плѣнъ, о причинахъ строгости законовъ военнаго времени.

Важность перваго вопроса обусловливается тѣмъ, что нижніе чины, привыкнувъ видѣть офицера всегда впереди (въ роли руководителя или, даже, часто показывающаго примѣръ дѣйствій) естественно склоняются къ мысли, что и въ бою командный составъ всегда долженъ быть на виду. Но, такъ какъ, дѣйствительныя условія боя, зачастую, заставляютъ даже младшихъ офицеровъ слѣдовать сзади, то у нижнихъ чиновъ либо получается впечатлѣніе брошенности ихъ на произволъ судьбы, либо, является подозрѣніе въ проявленіи офицерами извѣстной доли трусости. Ввиду этого, во-первыхъ, необходимо дать нижнимъ чинамъ представленіе о техникахъ управленія въ современномъ бою, а во-вторыхъ, объяснить имъ причины, почему даже младшій офицеръ не долженъ подвергаться большому или даже равному риску съ рядовымъ бойцомъ. Здѣсь уместно обращать вниманіе нижнихъ чиновъ на то, въ какомъ беспомощномъ состояніи они могутъ оказаться въ случаѣ убыли всѣхъ офицеровъ.

Если нижніе чины основательно уяснятъ себѣ этотъ вопросъ, то дѣйствія начальниковъ въ бою больше на виду, чѣмъ то ожидалось ими, послужитъ только на пользу дѣла.

Вопросъ о необходимости достиженія въ бою во чтобы то ни стало задачи, поставленной данной части, долженъ быть освѣщенъ съ точки зрѣнія разъясненія всѣхъ послѣд-

ствій, истекающихъ отъ того, что одна часть будетъ стремиться къ цѣли изъ всѣхъ силъ, въ то время какъ другая будетъ топтаться на мѣстѣ или отойдетъ. Надо объяснить нижнимъ чинамъ къ какимъ печальнымъ результатамъ это можетъ повести и какія большія потери вызвать, указавъ при этомъ, что напрасно пролитая кровь потребуетъ отомщенія. Полезно коснуться такъ же вопроса объ отступленіи изъ боя безъ приказаній, обративъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, вниманіе нижнихъ чиновъ на то, что примѣняемая иногда въ такихъ случаяхъ мѣра ввидѣ дѣйствія собственной артиллеріи или пулеметами по отходящимъ, не представляетъ собой акта жестокости, а, наоборотъ, — гуманности, т. к. ея преслѣдуется цѣль избѣжать еще большихъ потерь въ сосѣднихъ частяхъ, въ то время, какъ всѣ бойцы одинаково дороги начальству. Собесѣдованія по вопросу о сдачѣ въ плѣнъ уместны потому, что, во-первыхъ, условія современныхъ боевъ предоставляютъ больше случаевъ соблазнительности положить оружіе, а во-вторыхъ, и въ силу того, что противникъ принимаетъ усиленныя мѣры къ тому, чтобы склонять нижнихъ чиновъ на добровольную сдачу. Вопросъ этотъ долженъ быть всесторонне выясненъ нижнимъ чинамъ, причѣмъ они должны твердо знать, какое нарушеніе долга присяги и нравственныхъ началъ представляетъ собой добровольная сдача; вмѣстѣ съ тѣмъ, они должны быть освѣдомлены въ томъ, какъ содержатся наши военнопленные и какія карательныя мѣры установлены у насъ за добровольную сдачу.

О причинахъ строгости законовъ военнаго времени нижніе чины должны быть поставлены въ извѣстность для того, чтобы они не думали, что это произволъ законодателей, вызванный извѣстной жестокостью, а законы строги потому, что проступки, ими караемые, представляютъ собой дѣйствія, за которыя расплачиваются кровью нерѣдко сотни свято исполняющихъ свой долгъ, справедливые интересы коихъ и требуютъ установленія строгихъ каръ.

г) Жизненный укладъ, поскольку это зависитъ отъ собственной воли, долженъ быть такимъ, чтобы нижніе чины меньше времени находились бы въ бездѣятельномъ состояніи, въ особенности, — въ возможности установленія за ними наблюденья со стороны команднаго персонала. Очевидно, что чѣмъ больше причинъ для угнетеннаго настроенія нижнихъ

чиновъ, тѣмъ больше должно быть положено труда на то, чтобы отвлечь ихъ мысли отъ волнующаго ихъ вопроса.

Въ этомъ отношеніи большую пользу можно извлечь развлеченіемъ ихъ музыкой и пѣніемъ, но конечно необходимо дѣлать выборъ музыкальных произведеній, какъ для оркестра, такъ и для гармоникъ, отдавая предпочтеніе мотивамъ бравурнымъ, веселымъ и плясовымъ, приучая такъ же людей пѣть подь музыку; желательно, при первой къ тому возможности, играть ежедневно въ вечернюю зорю нашъ Гимнъ, Коль славеи и Слався. Такъ какъ очень часто наблюдается, что приходящіе на укомплектованіе маршевыя роты обучены мало воинственнымъ пѣснямъ, а часто, даже, наоборотъ, пѣснямъ съ заунывными и грустными мотивами, то и въ этомъ отношеніи приходится принимать извѣстныя мѣры съ цѣлью измѣненія репертуара. Пѣсни должны быть подобраны такъ, чтобы онѣ могли веселить солдата, поднимать духъ его и развивать въ немъ воинственность и сознаніе гордости быть достойнымъ носить солдатское званіе. Въ этомъ отношеніи прежній репертуаръ, съ такими пѣснями, какъ, на примѣръ: «Мы дружно на враговъ на полѣ поспѣшимъ», «Взвейтесь соколы орлами», «Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ», и пр. и пр., стоятъ много выше настоящаго и къ нему не грѣхъ вернуться. Пѣть слѣдуетъ съ удалью, залихватски, а не «казенно», лишь для отбытія номера, какъ это часто наблюдается при слѣдованіи маршевыхъ частей по улицамъ городовъ.

Крайне желательно, при первой къ тому возможности, создать полезныя развлеченія, не отказываясь отъ такихъ, кои носятъ спортивный характеръ, и примѣняя при этомъ методъ поощренія бойцовъ въ цѣляхъ вызвать соревнованіе.

д) Мѣрами, оберегающими нижнихъ чиновъ отъ неблагоприятныхъ вліяній извнѣ, являются: установленіе цензуры за получаемой корреспонденціей; наблюденіе за характеромъ дѣятельности мѣстнаго населенія и принятія мѣръ противъ распространенія имъ ложныхъ, тревожныхъ слуховъ; наблюденіе за болѣе подозрительными нижними чинами и прибывающими съ тыловъ и изъ лѣчебныхъ заведеній и, ознакомленіе съ ихъ настроеніемъ, дабы узнать не представляется-ли ихъ присутствіе въ части вреднымъ и т. д.

Здѣсь уместно коснуться вопроса о прокламаціяхъ, тѣми или иными путями распространяемыми противникомъ среди войскъ.

Для борьбы съ ихъ отрицательнымъ вліяніемъ необходимо вести почаще собесѣдованія съ нижними чинами; мѣрами строгости и предупредительными трудно добиться того, чтобы не одинъ экземпляръ не попалъ въ руки нижнихъ чиновъ и не сталъ бы предметомъ обсужденія, часто—подъ нежелательнымъ угломъ зрѣнія. Поэтому, лучше прочитывать всѣ прокламаціи нижнимъ чинамъ, что удержитъ послѣднихъ отъ соблазна утайки ихъ и, вызвавъ довѣріе съ ихъ стороны къ командному составу, позволить послѣднему съ большимъ успѣхомъ давать необходимые разъясненія, прибѣгая, въ извѣстныхъ случаяхъ, даже къ нѣкоторой натяжкѣ.

е) Относительно карательныхъ мѣръ можно замѣтить слѣдующее: вообще воспитаніе и обученіе слѣдуетъ основывать на довѣрїи и пробужденіи лучшихъ свойствъ природы бойца; при маловажныхъ нарушеніяхъ обязанностей службы на первый разъ достаточно ограничиваться внушеніемъ или вызовомъ на раскаяніе въ присутствіи сослуживцевъ; во имя справедливости, передъ наложеніемъ всякаго взысканія, надо постараться выяснить: имѣлъ ли мѣсто въ данномъ случаѣ злой умыселъ, или же проступокъ вызванъ либо невниманіемъ, либо, непониманіемъ; при наличіи злаго умысла, а тѣмъ болѣе, при повторности подобнаго явленія, слѣдуетъ примѣнять самыя строгія взысканія, причемъ съ воспитательной цѣлью о каждомъ такомъ взысканіи надо ставить въ извѣстность нижнихъ чиновъ части, и, при первой къ тому возможности, использовать подобный случай для соотвѣтствующаго собесѣдованія.

Относительно взысканій, налагаемыхъ на основаніи дисциплинарнаго устава и другихъ законоположеній, слѣдуетъ замѣтить, что въ военное время ими не всегда достигается цѣль. Но за то обстоятельства военнаго времени предоставляютъ возможность болѣе дѣйствительнаго воздѣйствія на недостойныхъ нижнихъ чиновъ путемъ постановки ихъ въ условія личной опасности, и этимъ надо широко пользоваться.

Примѣняя такія наказанія, какъ розги, и, въ особенности, смертную казнь черезъ разстрѣляніе, во-первыхъ, не-

обходимо, что бы всѣ нижніе чины части были въ этомъ освѣдомлены, а во-вторыхъ, чтобы по этому поводу имъ были бы даны соответствующія разъясненія.

Въ заключеніе остается сказать нѣсколько словъ относительно усовершенствованія въ военномъ дѣлѣ команднаго состава.

Какъ было выше отмѣчено, настоящая война характеризуется очень большими потерями въ командномъ составѣ и, хотя, большинство ихъ относится на долю раненыхъ и контуженныхъ, съ теченіемъ времени возвращающихся въ строй, тѣмъ не менѣе нынѣ главнымъ контингентомъ команднаго состава являются вновь произведенные въ прапорщики, причемъ очень часто для частей войскъ наступаютъ періоды, когда командованіе ротами приходится ввѣрять даже унтеръ-офицерамъ, а батальонами—прапорщикамъ, еще не принимавшимъ участія въ бояхъ.

Это обстоятельство, въ связи съ вышеуказанными условіями укомплектованія войсковыхъ частей рядовыми бойцами, настоятельно требуетъ принятія мѣръ къ дальнѣйшему, на войнѣ, усовершенствованію команднаго состава въ боевой подготовкѣ, и, къ скорѣйшему сформированію офицерскаго кадра сильнаго духомъ, крѣпко сплоченнаго, проникнутаго боевыми традиціями своей части и мыслію, что если почти въ каждомъ другомъ дѣлѣ нерадѣніе или малое знакомство съ нимъ ведетъ къ нарушенію личныхъ интересовъ, или материальныхъ интересовъ ограниченнаго числа лицъ, то здѣсь за это невинно расплачиваются многіе, причемъ цѣной пролитой крови или даже жизнью.

Въ какую форму выльются такія мѣропріятія опредѣлить разъ на всегда невозможно, такъ какъ все будетъ зависеть отъ многообразныхъ условій обстановки. Во всякомъ случаѣ, вновь прибывающіе на укомплектованіе офицеры должны быть прежде всего, въ кратчайшій срокъ, ознакомлены съ традиціями части и исторіей ея (въ текущей войнѣ), а такъ же,—выработанными опытомъ войны, приемами дѣйствій. Кроме того, необходимо принять мѣры къ предоставленію возможности всему командному составу познать другъ друга и сплотиться въ одну дружную семью, во главѣ съ командиромъ части, который, въ свою очередь, долженъ поскорѣе изучить характеръ и свойства вновь при-

бывшихъ офицеровъ, и, установить въ части общность взглядовъ на военныя явленія и методъ управленія.

Съ этой цѣлью, при первой къ тому возможности, надо стараться создать укладъ жизни, допускающей частое общеніе офицеровъ другъ съ другомъ, хотя бы въ предѣлахъ батальоновъ, причемъ въ обстановкѣ, возможно болѣе обьденной; командиру же части слѣдуетъ, либо, собирая офицеровъ у себя, либо, посѣщая ихъ въ батальонныхъ собраніяхъ, или, въ мѣстахъ ихъ жительства, постараться поскорѣе познать ихъ и передать имъ свои требованія и взгляды на военное дѣло.

Конечно, если обстановка позволяетъ (часть въ резервѣ или на отдыхѣ), занятія съ вновь прибывающими офицерами слѣдуетъ вести болѣе систематически, путемъ назначенія специальныхъ мѣстъ и часовъ сбора ихъ для веденія собесѣдованій по разнымъ вопросамъ, или, даже, буде въ томъ встрѣтится надобность,—для веденія практическихъ занятій.

Основывая успѣхъ управленія частью на взаимномъ довѣрїи, конечно, командиру ея необходимо заставить офицеровъ работать и дѣйствовать такъ, чтобы это довѣріе оправдывалось-бы, примѣняя въ противномъ случаѣ извѣстныя мѣры воздѣйствія.

Съ другой стороны, командиръ части, проявляя крайнюю заботливость къ своимъ подчиненнымъ, рыцарскій характеръ, знаніе военного дѣла, спокойствіе и самообладаніе, долженъ искать случая снискать довѣріе своихъ подчиненныхъ.


Имѣя ввиду трудность управленія частью, вслѣдствіе постоянно мѣняющагося состава помощниковъ, и принимая во вниманіе частые случаи смѣны командировъ, вслѣдствіе убыли ихъ въ бою или по причинѣ повышеній по службѣ, необходимо держать при штабѣ полка нѣсколько старшихъ кадровыхъ офицеровъ, пуская ихъ въ дѣло лишь въ крайнемъ случаѣ.

Соблюдая все вышеизложенное, можно обезпечить почти постоянное состояніе части въ болѣе или менѣе боеспособномъ видѣ, несмотря на неблагопріятныя условія укомплектованія, вызванныя обстановкой текущей войны, чѣмъ и опредѣляется вся важность мѣропріятій по обученію и воспитанію войскъ на войнѣ, требующихъ удѣленія этому вопросу самаго серьезнаго вниманія.

Декабрь 1915 года.

В. Буняковскій.

Схема укрѣпленной позиціи.



№ 1.

- | | |
|-----------------------------|--|
| А. Узлы сопротивленія. | З. Прикрытіе мостовъ. |
| Б. Мѣста участк. резервовъ. | И. Колонные пути. |
| В. Батареи участковъ. | К. Пути для подвоза боевыхъ припасовъ. |
| Г. Батареи резерва. | Л. Наблюдательные пункты. |
| Д. Мѣсто общаго резерва. | М. Авангары для летател. аппаратовъ. |
| Е. Узко-кол. Жел. Дор. | |
| Ж. Склады припасовъ. | |


Типы укрѣпленія узловъ сопротивленія.

№ 2.




2387
57/22/86
ЛАЕНУКОГУ

№ 3.



№ 4.



- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| А. Пулеметный окопъ. | Е. Запасные окопы. |
| Б. Запасный пул. окопъ. | Ж. Наблюдательные пункты. |
| В. Блиндажъ для резерва. | З. Блиндажъ Начальника. |
| Г. Ложные окопы. | И. Закр. для резерв. узла сопротивл. |
| Д. Блиндажи для офицеровъ. | К. Проектора. |

№ 5.



№ 6.



EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU



2-07-05680

